

## Forderungssachen importieren - RA Lin2

---

[Hauptseite](#) > [Mahnverfahren](#) > [Forderungssachen importieren](#) > [Forderungssachen importieren - RA\\_Lin2](#)

### RA-MICRO ZV- Datenimportmodul - Schnittstellenbeschreibung RA\_Lin2

---

*Stand Mai 2013 - Testdatei: lin2.tst*

Die Daten werden in einer sequentiellen Datei übergeben. Der Name der Datei ist frei wählbar und wird einmalig unter RA-MICRO gespeichert (Parameter). Die Datei hat immer denselben Namen. Die Daten werden im ASCII-Code übergeben. Satzendezeichen ist EOL.

Die Daten eines Vorganges stehen in der Datei in einer oder mehreren aufeinander folgenden Zeilen, Trennzeichen zwischen den Feldern ist das Komma (ASCII 44)

#### Einschränkungen

Der Mandant ist in allen anzulegenden Akten derselbe. Seine Adresse wurde bereits unter RA-MICRO gespeichert, die Adressnummer ist in den Einstellungen für das Datenimportmodul einzugeben. Es kann nur ein Schuldner bezeichnet werden. Pro Zeile wird eine Forderung oder Zahlung gelesen. Bezüglich eines Vorganges (Schuldner) können beliebig viele Forderungen und Zahlungen angegeben werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass diese in aufeinander folgenden Zeilen übergeben werden bevor Daten bezüglich eines weiteren Schuldners mitgeteilt werden (neue Akte). Als Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt (ASCII 46) zu verwenden. Die Forderungen werden mit demselben Zinssatz verzinst, dieser wird ebenfalls in den Programmeinstellungen angegeben. Zahlungen werden durch ein Minuszeichen (ASCII 45) vor dem Betrag gekennzeichnet (Feld 11 und Feld 13).

#### Formatierung der Daten

Die Daten sollen linksbündig übergeben werden. Nicht benötigte Stellen bleiben leer. Ein Datum wird in der Form tt.mm.jj (z.B. 13.09.12) oder tt.mm.jjjj (z.B. 13.09.2012) erwartet.

# Forderungssachen importieren - RA Lin2

Feld Nr.	max. Feldlänge	Bezeichnung
01	75 Zeichen	Betreff Auftraggeber (Aktenzeichen)
02	5 Zeichen	Anrede (Herr, Frau, Firma oder leer)
03	30 Zeichen	Vorname des Schuldners
04	30 Zeichen	Name des Schuldners
05	50 Zeichen	Adresszusatz (z.B. Bezeichnung der Einzelfirma)
06	30 Zeichen	Straße Schuldner
07	35 Zeichen	PLZ und Ort Schuldner
08	25 Zeichen	Rechnungsnummer
09		leer
10	10 Zeichen	Rechnungsdatum / Datum der Zahlung (tt.mm.jjjj oder tt.mm.jj)
11	12 Zeichen	Rechnungsbetrag / Zahlbetrag
12	12 Zeichen	auf diese Rechnung geleistete Zahlung
13	12 Zeichen	Forderung / Zahlung (dieser Betrag wird in das Forderungskonto übernommen)
14	30 Zeichen	Bezeichnung der Forderung (z.B. "Rechnungsausgang" oder "Gutschrift")
15		Zinsbeginndatum (tt.mm.jjjj oder tt.mm.jj)

## Für die Einstellungen ist zu beachten:

- Schnittstelle „RA\_lin2“
- Originaldaten im Ansi-Code darf **nicht** angehakt sein
- Adressnummer des Gläubigers **muss** eingetragen werden
- Zinssatz **muss** eingetragen werden