

# Einstellungen Laufende Nummern: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. August 2019, 14:56 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 15. August 2019, 11:56 Uhr (Quelltext anzeigen)
ARuschitzka (Diskussion   Beiträge) (→Supportmeldung) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	ARuschitzka (Diskussion   Beiträge) (→Allgemeines) Zum nächsten Versionsunterschied →
<b>Zeile 5:</b>	<b>Zeile 5:</b>
<div>&lt;imagemap&gt;</div> <div>Datei:ae_lfd_nr.png link=</div>	<div>&lt;imagemap&gt;</div> <div>Datei:ae_lfd_nr.png link=</div>
	+
<div>rect 0 27 73 54 [[Einstellungen_Allgemein Allgemeine Einstellungen]]</div>	<div>rect 421 26 554 53 [[Einstellungen_Programmstart-Programmende Einstellungen zum Starten von RA-MICRO Programmteilen beim Programmstart bzw. -ende sowie Login-Daten verwalten]]</div>
<div>rect 73 28 140 53 [[Einstellungen_Chiffren Chiffren zum Schutz einzelner Programmfunktionen eintragen]]</div>	<div>rect 0 27 73 54 [[Einstellungen_Allgemein Allgemeine Einstellungen]]</div> <div>rect 73 28 140 53 [[Einstellungen_Chiffren Chiffren zum Schutz einzelner Programmfunktionen eintragen]]</div>

## Version vom 15. August 2019, 11:56 Uhr

Hauptseite > Kanzlei > Allgemeine Einstellungen > Einstellungen Laufende Nummern

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	2
2 Einstellungen .....	2
2.1 Erste Aktennummer der Kanzlei in RA-MICRO .....	2
2.2 Aktennummer .....	3
2.3 Adressnummer .....	3
2.4 Akten-Ablagenummer RA Akten .....	3
2.5 Akten-Ablagenummer Notar Akten .....	3
2.6 Belegnummer Fibu .....	4
2.7 Ablagenummern am Jahresanfang zurücksetzen .....	4
2.8 Supportmeldung .....	4
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	4
3.1 OK und Schließen .....	4
3.2 Abbruch und Schließen .....	5

## Allgemeines

Allgemeine Einstellungen						
1 Allgemein	2 Chiffren	3 Drucken	4 Proxyserver	5 Laufende Nummern	6 Programmstart/-ende	7 E-Mail-Kontenverwaltung
5.01 Erste Aktennummer der Kanzlei in RA-MICRO				1/00		i
5.02 Aktennummer				4/19	2019	i
5.03 Adressnummer				1275		i
5.04 Akten-Ablagenummer RA Akten				2	000001 - 100000	i
5.05 Akten-Ablagenummer Notar Akten						i
5.06 Belegnummer FiBu						
5.07 Ablagenummern am Jahresanfang zurücksetzen				✓		i
5.08 Supportmeldung				2019	8	i

☒ Zentral
 ☐ Lokal
 ✓
✗

## Einstellungen

### Erste Aktennummer der Kanzlei in RA-MICRO

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ab welcher Aktennummer Auswertungen z. B. in der [Mandantssaldenliste](#) oder [Wiedervorlageliste](#) erfolgen können. Die Eingabe erfolgt im Format *Aktennummer /2-stelliger Jahrgang* (bspw. 537/12). So ist es z. B. ohne zusätzliche Aktennummern-Eingabe möglich, Auswertungen auf bestimmte Aufbewahrungsfristen (z. B. 10 Jahre) zu beschränken.



Die kleinste Aktennummer, ab welcher Auswertungen im Programm möglich sind, ist 1/70.

## Aktennummer

---

Hier wird die zuletzt vergebene Aktennummer für den ausgewählten Jahrgang angezeigt bzw. kann sie hier geändert werden. Die höchste Aktennummer, die innerhalb eines Jahrgangs vergeben werden kann, ist: *99999/2-stelliger Jahrgang* (z. B. 99999/19). Die automatische Aktennummern-Vergabe bei [Aktenanlage](#) zählt die laufende Aktennummer hiernach bei der nächsten freien Nummer fortlaufend hoch. Dies ermöglicht die Rückstellung der Aktennummer, sofern bspw. bei [Aktenanlage](#), wegen fehlerhafter manueller Aktennummern-Vergabe durch Vertippen, eine größere Lücke in der fortlaufenden Akten-Nummerierung entstanden ist.

## Adressnummer

---

Die zuletzt vergebene Adressnummer wird angezeigt und kann geändert werden. Ab der hier eingetragenen Nummer wird bei Adressanlage bspw. im [Adressfenster](#) weiter fortlaufend nummeriert.

Die laufende Adressnummer herunterzusetzen bewirkt, dass im jeweiligen Nummernbereich eine oberhalb der hier eingetragenen Adressnummer frei gewordene Nummer als nächste Adressnummer vergeben wird. Bereits mit einer Adresse belegte Nummern werden nicht übersprungen und nicht überschrieben.



Standardmäßig ist die erste freie Adressnummer 1000. Adressnummer 1 ist der Kanzleiadresse vorbehalten.

Hauptartikel → [Adressfenster mit Hinweisen zu den Nummernbereichen der Adressen](#)

## Akten-Ablagenummer RA Akten

---

Die Ablagenummer der zuletzt abgelegten RA Akte des aus der Liste ausgewählten [Nummernkreises](#) wird im Eingabefeld angezeigt und kann geändert werden. Dies ist z. B. dann sinnvoll, wenn die Nummerierung in RA-MICRO an eine bisherige externe Ablagenummerierung anknüpfen soll.

Die Ablagenummer setzt sich aus der Jahreszahl und einer 6-stelligen Ablagenummer zusammen.

### Beispiel:

2019000024 für die 24. Ablagenummer des Jahres 2019.



Die laufende Ablagenummer wird bei Ablage bis auf die sechste Stelle der laufenden Nummer mit führenden Nullen aufgefüllt.

## Akten-Ablagenummer Notar Akten

---

Die Ablagenummer der zuletzt abgelegten Notariatsakte wird angezeigt und kann geändert werden. Das Format der Ablagenummer für Notar Akten entspricht dem der Ablagenummer für RA Akten. Wird die Ablagenummer geändert, legt das Programm die nächste Notar Akten mit einer fortlaufenden Ablagenummer ab der hier eingegebenen ab.

## Belegnummer Fibu

In diesem Eingabefeld wird die zuletzt vergebene *Belegnummer* für die *Fibu* angezeigt und kann ggf. geändert werden.



In der Fibu II erfolgt die Belegnummernvergabe automatisch.

Hauptartikel → [Belegnummern in der Fibu](#)

Hauptartikel → [Belegnummern in der Fibu II](#)

## Ablagenummern am Jahresanfang zurücksetzen

Bei aktiver Einstellung wird die fortlaufende Ablagenummer jeweils für RA und Notar Akten nach dem Jahreswechsel beim ersten Start von RA-MICRO auf Null zurückgesetzt. Damit wird die Aktenablage jahrgangsweise ab 1 fortlaufend immer neu nummeriert und es ist an der Ablagenummer selbst erkennbar, wie viele Akten im laufenden Jahr abgelegt wurden..

### Beispiel:

Ablagenr. zurücksetzen	Jahrgang 2018	Folgejahr 2019
...ist aktiv	2018000 <b>351</b>	201900000 <b>1</b>
...ist nicht aktiv	2018000 <b>351</b>	2019000 <b>352</b>

## Supportmeldung

Supportmeldungen, die mit der Programmfunktion [Supportmeldung Programmstörung](#) an den RA-MICRO Fachsupport versendet wurden, werden automatisch in die Supportakte 7000/50 unter einer laufenden Nummer gespeichert. Hier wird die zuletzt vergebene Nummer im aktuellen Jahr angezeigt und kann bei Bedarf geändert werden.



Das Ändern der Nummer ist nur ratsam, sofern die laufende Nummerierung bspw. aufgrund einer technischen Störung unterbrochen wurde. In diesem Fall ist die zuletzt vergebene Nummer anhand der Supportakte in der [E-Akte](#) ermittelbar und kann an dieser Stelle eingetragen werden. Anderenfalls sind durch doppelte Nummernvergabe Kommunikationsschwierigkeiten und Verzögerungen bei der Bearbeitung der betroffenen Supportanfragen möglich.

## Funktionen in der Abschlussleiste

### OK und Schließen




Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Einstellungen Laufende Nummern: Unterschied zwischen den Versionen

## Abbruch und Schließen

---



Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.