

# Einstellungen Textverarbeitung MS Word: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. Oktober 2018, 14:18 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 12. Oktober 2018, 14:19 Uhr (Quelltext anzeigen)
<p style="text-align: center;">GWachtendorf (Diskussion   Beiträge)</p> <p>(→Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen)</p> <p style="text-align: center;">← Zum vorherigen Versionsunterschied</p>	<p style="text-align: center;">GWachtendorf (Diskussion   Beiträge)</p> <p>(→Textbaustein mit Formatierungen einfügen)</p> <p style="text-align: center;">Zum nächsten Versionsunterschied →</p>
<p><b>Zeile 80:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">====&lt;u&gt;Textbaustein mit Formatierungen einfügen&lt;/u&gt;=====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand etc.) eingelesen werden, <b>in der</b> sie gespeichert wurden.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Schriftart und Schriftgröße werden an die des im Briefkopf verwendeten Standardformats angepasst.</p> </div>	<p><b>Zeile 80:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">====&lt;u&gt;Textbaustein mit Formatierungen einfügen&lt;/u&gt;=====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand etc.) eingelesen werden, <b>mit denen</b> sie gespeichert wurden.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Schriftart und Schriftgröße werden an die des im Briefkopf verwendeten Standardformats angepasst.</p> </div>

## Version vom 12. Oktober 2018, 14:19 Uhr

Hauptseite > Schriftverkehr > Word > Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	3
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	4
2.1 Karteikarte Allgemein .....	4
2.1.1 Format .....	4
2.1.2 Stoppstellenmodus automatisch .....	5
2.1.3 Vertretungsverhältnis im Rubrum .....	5
2.1.4 Einzeiliger Adressaufruf mit Betreffzeilen .....	5
2.1.5 Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen .....	5
2.1.6 Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen .....	5
2.1.7 Textbaustein mit Formatierungen einfügen .....	5
2.1.8 Anlagenstrich ... mm vom linken Rand positionieren .....	5
2.1.9 DictaNet Player mit MS Word starten .....	5
2.1.10 Tastaturkürzel mit AltGr für Infodesk nutzen .....	6
2.1.11 Diktatzeichen: .....	6
2.1.12 Textverzeichnis: .....	6
2.1.13 Versand ERV automatisch vorschlagen .....	6
2.1.14 Textspeicher löschen mit #-Funktion .....	6
2.2 Karteikarte Briefkopf .....	7
2.2.1 Druck-Briefkopf .....	7
2.2.2 Briefkopfname: .....	8
2.2.3 E-Brief .....	8

## Einstellungen Textverarbeitung MS Word: Unterschied zwischen den Versionen

2.2.4 Briefkopf des aktuell geladenen Dokumentes austauschen .....	8
2.2.5 Mandantenbetreff bei *B-Aufruf (\$11, \$12, \$18) .....	8
2.2.6 RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7) .....	8
2.2.7 Aktenkennzeichen an RA-MICRO Aktennummer anhängen (\$7) .....	8
2.2.8 Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z. B. SB/AktenNr/Referat/AKz) .....	9
2.2.8.1 Abbildung .....	9
2.2.9 Autor des Diktats dem Diktatzeichen (\$8) voranstellen .....	9
2.2.10 Zusatz in 1. Betreffzeile (\$11) bei Rechtsschutz .....	9
2.2.11 Ersetzung \$10 .....	9
2.2.12 Leere Briefkopfplatzhalter entfernen .....	9
2.2.13 Leere Betreffzeilen löschen .....	10
2.2.14 "In Sachen bei Gerichtsadressen einfügen (\$10) .....	10
2.2.15 zusätzlich Gerichtsbetreff in -...- (\$11 oder \$12) .....	10
2.2.16 Ansprechpartner mit "z. H." (\$5) .....	10
2.2.17 Gerichtsadressen mit Briefanrede (\$9) .....	10
2.2.18 Legende Platzhalter .....	10
2.3 Karteikarte Support-Info .....	11
2.3.1 Benutzernummer: .....	11
2.3.2 Poolverzeichnis: .....	11
2.3.3 Druckdateiverzeichnis: .....	12
2.3.4 Auslagerungsverzeichnis: .....	12
2.3.5 Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü .....	12
2.4 Karteikarte Drucken 1 .....	12
2.4.1 Automatischer Beglaubigungsvermerk .....	12
2.4.2 Beglaubigungsvermerk mit Rahmen .....	12
2.4.3 Grau hinterlegt .....	12
2.4.4 Linksbündig .....	12
2.4.5 Rechtsbündig .....	12
2.4.6 Rechtsanwalt .....	13
2.4.7 Rechtsanwältin .....	13
2.4.8 Einstellungen Anlagenstempel .....	13
2.5 Karteikarte Drucken 2 .....	14
2.5.1 Beim Ausdruck öffnen: Wiedervorlage / Termine zur Akte .....	14
2.5.2 Word Druckersteuerung .....	14
2.5.3 RA-MICRO Druckersteuerung .....	15
2.5.4 Kopien einzeln drucken .....	15
2.5.5 auf Seitenbereich vergrößern .....	15
2.5.6 Anlagenstrich bei Duplex am Heftrand .....	15
2.5.7 Druckdateinummer nur auf letzte Abschrift .....	15
2.5.8 PDF-Speicherung in E-Akte PDF / A (ISO 19005-1 kompatibel) .....	15
2.5.9 Mittlere Qualität .....	16
2.5.10 Hohe Qualität .....	16
2.5.11 Faxtreiber: .....	16
2.5.12 Faxnummer in Zwischenablage speichern .....	16
2.5.13 Automatische Speicherung beim Druck .....	16
2.6 Rechnende Textbausteine .....	17
2.6.1 Unsichtbare Rechenanweisungen durch Leerzeichen ersetzen (!e1+e2=e3!) .....	17
2.6.2 Hinweismeldung ausgeben .....	18
2.6.3 Anweisungen durch Problembeschreibung ersetzen .....	18

Einstellungen Textverarbeitung MS Word: Unterschied zwischen den Versionen

2.7 E-Porto .....	18
2.7.1 Preis / Porto: / Produkt ID: / Vermerk: / Beschreibung: .....	19
2.7.2 Voreinstellung: .....	19
2.7.3 Preisliste: .....	19
2.7.4 Portokasse: .....	19
2.7.5 Postauslagen automatisch buchen / Kostenart: .....	19
2.7.6 E-Porto verwenden .....	19
2.7.7 Benutzer: / Kennwort: .....	19
2.7.8 Test Login .....	19
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	20
3.1 Zentral / Lokal .....	20
3.2 OK + Schließen .....	20
3.3 Abbruch + Schließen .....	20

## Allgemeines

---

Zu Beginn der Arbeit mit der MS Word Schnittstelle empfehlen wir zunächst, die *Einstellungen Textverarbeitung MS Word* zu kontrollieren und ggf. an die Kanzleierfordernisse anzupassen.


Einstellungen in roter Schrift stellen zentrale Einstellungen dar. Zentrale Einstellungen wirken sich im gesamten Netzwerk aus, während lokale Einstellungen allein zum jeweiligen Benutzer gespeichert werden. Lokale Einstellungen werden in blauer Schrift dargestellt.



Nach einer Änderung zentraler Einstellungen sollte MS Word neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden können.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Karteikarte Allgemein



Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

Format

\*.RTE (Rich Text Format)  \*.DOC (Winword-Dokumentformat)  \*.DOCX

Bearbeiten

Stopstellenmodus automatisch

Vertretungsverhältnis im Rubrum

Einzeiliger Adressaufruf mit Betreffzeilen

Einfügen

Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen

Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen

Textbaustein mit Formatierungen einfügen

Mit &&\* ganzen Absatz löschen

Anlagenstrich  mm vom linken Rand positionieren (Standard: 12)

Extras

DictaNet Player mit MS Word starten

Tastaturkürzel mit AltGr für Infodesk nutzen

Diktatzeichen:

Textverzeichnis:

Textspeicher löschen mit #-Funktion

Zentral  Lokal

### Format

Die Formate .DOC und .DOCX werden empfohlen, da diese bei annähernd gleichem Leistungsumfang weniger Speicherplatz verbrauchen als das rtf-Format. Dies insbesondere auch dann, wenn im Briefkopf Grafiken enthalten sind.

Zur Auswahl stehen .RTF, .DOC und .DOCX'. Die Formate .DOC bzw. .DOCX werden empfohlen, da diese bei annähernd gleichem Leistungsumfang weniger Speicherplatz verbrauchen als das rtf-Format. Dies insbesondere auch dann, wenn im Briefkopf Grafiken enthalten sind.

## **Stoppstellenmodus automatisch**

---

Mithilfe des [automatischen Stoppstellenmodus](#) werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen (??) automatisch markiert.

Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.

Bei abgewählter Programmfunktion können nur die rechts vom Cursor befindlichen Stoppstellen mit der Tastenkombination [Strg + ß] angesprungen werden.

Erfolgt keine Eingabe, bleibt die Stoppstelle erhalten.

## **Vertretungsverhältnis im Rubrum**

---

Bei Wahl dieser Einstellung wird das Vertretungsverhältnis, das z. B. bei einer GmbH im *Adressfenster* angegeben wurde, in die Rubrumplatzhalter für den Adresszusatz (<\$12>, <\$22>, <\$32> und <\$42>) übernommen.

## **Einzeiliger Adressaufruf mit Betreffzeilen**

---

Bei Wahl dieser Einstellung wird bei einzeiligen Adressaufrufen mit \*A, oder \*A; der Betreff mit ausgegeben.

## **Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen**

---

Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine mit Anpassungen an die im Briefkopf verwendeten Standardformate eingefügt.

## **Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen**

---

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

## **Textbaustein mit Formatierungen einfügen**

---

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand etc.) eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Schriftart und Schriftgröße werden an die des im Briefkopf verwendeten Standardformats angepasst.

## **Anlagenstrich ... mm vom linken Rand positionieren**

---

Hier kann die Positionierung des Anlagenstrichs bei Bedarf geändert werden.

## **DictaNet Player mit MS Word starten**

---

Bei gewählter Einstellung wird bei jedem Start von MS Word automatisch der DictaNet Player geladen.

## **Tastaturkürzel mit AltGr für Infodesk nutzen**

---

Die Einstellung *Tastaturkürzel mit AltGr nutzen* ist bei Erstinstallation voreingestellt.

So können der *Info Desk* und die einzelnen RA-MICRO Fensterprogramme mit **Datei:Z altgr.png**-Tastenkombinationen aufgerufen werden.

Wird die Einstellung abgewählt, weil entsprechende Tastenkombinationen schon vor der Installation von RA-MICRO anders verwendet wurden und diese weiter so genutzt werden sollen, sind die RA-MICRO Fensterprogramme nicht mehr mit diesen Tastenkombinationen aus Worddokumenten aufrufbar.

MS Word muss nach Änderung dieser Einstellung beendet und neu gestartet werden.

Die Fensterprogramme können anschließend z. B. über das Modul *Info Desk* aufgerufen werden.

## **Diktatzeichen:**

---

Standardmäßig ist das Diktatzeichen des aktiven Benutzers vorgegeben, wie in der *Benutzerverwaltung* hinterlegt.

## **Textverzeichnis:**

---

In das hier eingetragene Verzeichnis werden alle Texte mit der Programmfunktion *Dokument an Ordner Text* gespeichert.

Bei Aufruf eines bereits vorhandenen Textes über \*[Textname] wird der gewünschte Text zuerst in diesem Verzeichnis gesucht.

Ausgewählt werden kann ein Verzeichnis, das als Unterverzeichnis im Verzeichnis [Laufwerk]\ra angelegt ist, z. B. j:\ra\vertrag.

Wenn das Verzeichnis bisher noch nicht existiert, fragt das Programm, ob es angelegt werden soll.

## **Versand ERV automatisch vorschlagen**

---

Bei gesetzter Einstellung ist im RA-MICRO Druckendialog der Versand per *E-Brief* auf der Karteikarte *E-Versand* voreingestellt, wenn das Schreiben an eine Gerichtsadresse gerichtet ist.

## **Textspeicher löschen mit #-Funktion**

---

Wird die Einstellung *Textspeicher löschen mit #-Funktionen* aktiviert, kann der Text im Eingabefenster mit dem Zeichen # gelöscht werden.



Wir setzen voraus, dass sich der Funktionstext mit der #-Funktionalität in einer gesonderten Dokumentzeile befindet.

Die Zeile ist mit Druck auf die Taste **Datei:Z enter.png** zu bestätigen.

Folgenden Löschvorgängen geht eine Sicherheitsabfrage voran:

## Einstellungen Textverarbeitung MS Word: Unterschied zwischen den Versionen

Eingabe von #: Der Text vor der Cursorposition wird vollständig gelöscht. Eingabe von ##: Der Text nach der Cursorposition wird vollständig gelöscht. Eingabe von ###: Die aktuelle Datei wird geschlossen und ein leeres Dokument aufgerufen. Eingabe von ####: Die aktuelle Datei wird ohne Sicherheitsabfrage geschlossen und ein leeres Dokument aufgerufen.

## Karteikarte Briefkopf

The screenshot shows the 'Einstellungen Textverarbeitung MS-Word' dialog box with the 'Briefkopf' tab selected. The 'Druck-Briefkopf' section has a dropdown set to '1' and a checkbox 'Briefkopf des aktuell geladenen Dokumentes austauschen'. The 'Briefkopf E-Brief' section has a dropdown set to 'textbk.RA-MUSTER1.htm'. The 'Ersetzung von Platzhaltern' section contains several checkboxes: 'Mandantenbetreff bei B-Aufruf (\$11, \$12, \$18)', 'RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)', 'Aktenkennzeichen an RA-MICRO Aktennummer anhängen (\$7)', 'Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z.B. SB/AktenNr/ReferatAKz)', 'Autor des Diktats dem Diktatzeichen (\$8) voranstellen', 'Zusatz in 1.Betreffzeile (\$11) bei Rechtsschutz' (with radio buttons for 'Kein', 'Standard: ("Rechtsschutz-/Schadennummer)", and 'Benutzerdefiniert:'), 'Ersetzung \$10' (with radio buttons for 'Aktenkurzbezeichnung', 'Aktenlangbezeichnung', and 'Kurz- und Langbezeichnung'), 'Leere Briefkopfplatzhalter entfernen', 'Leere Betreffzeilen löschen', '"In Sachen" bei Gerichtsadressen einfügen (\$10)', 'Anspruchspartner mit "z. H." (\$5)', 'Gerichtsadressen mit Briefanrede (\$9)', and 'zusätzlich Gerichtsbetreff in -...- (\$11 oder \$12)'. A 'Legende Platzhalter' button is at the bottom. The dialog also shows 'Zentral' and 'Lokal' radio buttons and a 'Legende Platzhalter' button.

## Druck-Briefkopf

In der Auswahlliste *Druck-Briefkopf* wird der Briefkopf gewählt, der standardmäßig für die Korrespondenz auf dem Postweg verwendet werden soll.

Standort und Dateiname des gewählten Briefkopfes werden angezeigt, z. B. *K:\ra\standard\bk1.rtf*.

Wenn bei der Briefkopfbearbeitung eine Beschreibung gespeichert wurde, wird diese anstelle des Standorts und des Dateinamens angezeigt.

## Einstellungen Textverarbeitung MS Word: Unterschied zwischen den Versionen

Wenn kein Briefkopf ausgewählt werden kann, muss zunächst sichergestellt werden, dass ein Briefkopf vorhanden ist und im Verzeichnis [Laufwerk]\ra\standard, z. B. *K:\ra\standard*, zur Verfügung gestellt wurde.

In ein geöffnetes Worddokument kann ein anderer vorhandener Briefkopf mit dem Aufruf \*A[Aktennummer]#[Nr.], z. B. \*A1/15#7, oder \*A[Adressnummer]#5, z. B. \*A1006#5 eingelesen werden.

### **Briefkopfname:**

---

Hier werden Pfad und Dateiname der Briefkopfdati angezeigt, die beim Aufruf eines Briefkopfes standardmäßig verwendet wird.

### **E-Brief**

---

Für den Versand des Dokuments als *E-Brief* wird der hier zu verwendende HTML E-Briefkopf automatisch vorgeschlagen.

Der Versand aus Word erfolgt mit der RA-MICRO Programmfunktion *Senden als E-Brief*.

### **Briefkopf des aktuell geladenen Dokumentes austauschen**

---

Diese Einstellung ist für den Fall gedacht, dass ein Schreiben, das mit dem voreingestellten Druck-Briefkopf eingelesen wurde, auf einen anderen Druck-Briefkopf umgestellt wird.

Beispiel

### **Mandantenbetreff bei \*B-Aufruf (\$11, \$12, \$18)**

---

Mithilfe dieser Einstellung wird nach jedem Aufruf von \*B[Aktennummer], z. B. \*B1/17, statt des jeweiligen Korrespondenzbetriffs der **zum ersten Mandanten** gespeicherte Betreff zur Aktennummer eingelesen.

Wird die Einstellung **nicht gewählt**, liest das Programm beim Aufruf von \*B[Aktennummer] den **zu der jeweiligen Korrespondenzadresse** gespeicherten Betreff ein.

Voraussetzung ist, dass die Betreffplatzhalter \$11, \$12 und \$18 im Briefkopf enthalten sind.

### **RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)**

---

Wenn die Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsselt werden soll, ist diese Einstellung zu wählen.

Dabei werden die einzelnen Informationen der Aktennummer untereinander so vertauscht, dass sie für Außenstehende kaum nachvollziehbar sind.

Vorausgesetzt wird der Platzhalter \$7 im Briefkopf, der im Regelfall durch die Aktennummer mit Aktensachbearbeiter, Referat und Aktenkennzeichen ersetzt wird.

### **Aktenkennzeichen an RA-MICRO Aktennummer anhängen (\$7)**

---

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, dass zu einer Aktennummer stets das Aktenkennzeichen angehängt wird.



Einstellungen Textverarbeitung MS Word: Unterschied zwischen den Versionen

Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn zusätzlich *RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)* gewählt war.

## **Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z. B. SB/AktenNr/Referat /AKz)**

Mit der Einstellung *Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7* kann die Reihenfolge der Akten Daten geändert bzw. individuell an die Kanzleibedürfnisse angepasst werden, z. B. wie in der Abbildung durch Aktennummer mit Aktenjahrgang, Sachbearbeiter und Referat dargestellt.

Der Platzhalter \$7 kann derzeit durch max. 5 Akten Daten gefüllt werden, u. a. auch eine Aktennummer ohne Aktenjahrgang.

### **Abbildung**

Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z.B. SB/AktenNr/ReferatAKz)

Aktennummer n	Sachbearbeiter	Referat	entfällt	entfällt
---------------	----------------	---------	----------	----------

Über diese Auswahllisten kann die Reihenfolge der ausgewiesenen Akten Daten individuell angepasst werden.

## **Autor des Diktats dem Diktatzeichen (\$8) voranstellen**

Mit dieser Einstellung wird im Briefkopf der Platzhalter \$8 bei Übergabe eines Diktats aus dem DictaNet Player durch Autor und Diktatzeichen ersetzt.

Ist die Einstellung nicht gewählt (Standardvorgabe), wird stattdessen nur das Diktatzeichen ausgegeben.

## **Zusatz in 1. Betreffzeile (\$11) bei Rechtsschutz**

Mit Hilfe dieser Einstellungen kann festgelegt werden, ob bzw. welcher Zusatz in die 1. Betreffzeile bei Anschreiben an die Rechtsschutzversicherung eingefügt werden soll.

Hierbei ist zu beachten, dass der benutzerdefinierte Zusatz auf 19 Zeichen beschränkt ist.

## **Ersetzung \$10**

Hier kann festgelegt werden, durch welche Aktenbezeichnung der Platzhalter \$10 ersetzt werden soll.

## **Leere Briefkopfplatzhalter entfernen**

Bei gesetzter Einstellung werden Platzhalter, die beim Aufruf eines Briefkopfes nicht gefüllt werden, entfernt, d. h., sie werden nicht in [Stoppstellen](#) gewandelt und zur Bearbeitung markiert.

## **Leere Betreffzeilen löschen**

---

Mit dieser Einstellung werden nicht erfasste Betreffzeilen gelöscht.

Wird diese Einstellung nicht gewählt, können unschöne Lücken zwischen Betreff und nachfolgendem Text entstehen.

## **"In Sachen bei Gerichtsadressen einfügen (\$10)**

---

Ersetzt im Briefkopf den Anredeplatzhalter *\$10* bei Schreiben an Gerichtsadressen durch *In Sachen*.

## **zusätzlich Gerichtsbetreff in -...- (\$11 oder \$12)**

---

Füllt im Briefkopf den Betreffplatzhalter *\$11* oder *\$12* mit dem Gerichtsbetreff und setzt diesen zusätzlich in Parenthesen, wenn die Aktennummer in den Akten-Korrespondenzadressen in der ersten oder zweiten Betreffzeile eingegeben wurde.

Ist diese Einstellung gesetzt, wird das Akten-zeichen in Parenthesen eingefasst, beispielsweise so:

- 576/15 -.

## **Ansprechpartner mit "z. H." (\$5)**

---

Bei gesetzter Einstellung wird der Platzhalter *\$5* mit dem Ansprechpartner und dem Zusatz z. H. im Briefkopf ausgegeben.

## **Gerichtsadressen mit Briefanrede (\$9)**

---

Bei Wahl dieser Einstellung wird die in der Gerichtsadresse gespeicherte Anrede angegeben.


Ist keine Gerichtsanrede hinterlegt, wird als Anrede *Sehr geehrte Damen und Herren* verwendet.

## **Legende Platzhalter**

---

Hauptartikel → [Legende Platzhalter](#)

## Karteikarte Support-Info



### **Benutzernummer:**

Zeigt die Benutzernummer an, mit welcher der Anwender in RA-MICRO angemeldet ist.

Die Benutzernummer ist in der *Benutzerverwaltung* hinterlegt und auch aus der Titelleiste des *PD +* ersichtlich.

### **Poolverzeichnis:**

Hier wird das aktuelle RA-MICRO Datenpoolverzeichnis angezeigt, in der abgebildeten Grafik wird der Hauptpool verwendet.

Einstellungen Textverarbeitung MS Word: Unterschied zwischen den Versionen

### **Druckdateiverzeichnis:**

---

Hier wird angezeigt, in welchem Verzeichnis die Druckdateien gespeichert werden.

### **Auslagerungsverzeichnis:**

---

Hier wird angezeigt, in welchem Verzeichnis die Auslagerungsdatei erzeugt wird.

### **Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü**

---

Ist diese Einstellung aktiviert, sind RA-MICRO Programmfunktionen in Microsoft Word nicht mehr aus dem Kontextmenü von Word aufrufbar.

Das Kontextmenü wird im Dokumentfenster mit Rechtsklick aufgerufen.

### **Karteikarte Drucken 1**

---

<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden

### **Automatischer Beglaubigungsvermerk**

---

Bei aktivierter Einstellung wird ein Beglaubigungsvermerk automatisch auf die Abschrift gedruckt, auch wenn das Dokument keinen Platzhalter *&beglaubigt* enthält.

Der Beglaubigungsvermerk wird fett dargestellt.

### **Beglaubigungsvermerk mit Rahmen**

---

Ist diese Einstellung gesetzt, wird der Beglaubigungsvermerk mit Rahmen auf der Abschrift ausgegeben.



Der *Beglaubigungsvermerk mit Rahmen* wird nur auf die Abschrift gedruckt, wenn das Dokument einen Platzhalter *&beglaubigt* enthält oder die Einstellung *Automatischer Beglaubigungsvermerk* gewählt ist.

### **Grau hinterlegt**

---

Der Beglaubigungsvermerk wird grau hinterlegt.

### **Linksbündig**

---

Der Beglaubigungsvermerk wird linksbündig gedruckt.

### **Rechtsbündig**

---

Der Beglaubigungsvermerk wird rechtsbündig gedruckt.

Einstellungen Textverarbeitung MS Word: Unterschied zwischen den Versionen

In Kombination mit den Einstellungen *Automatischer Beglaubigungsvermerk* und *Beglaubigungsvermerk mit Rahmen* wird der Beglaubigungsvermerk im Rahmen zentriert.

## **Rechtsanwalt**

---

Wurde diese Einstellung aktiviert, wird als automatischer Beglaubigungsvermerk *Beglaubigt zwecks Zustellung Rechtsanwalt* ausgegeben.

## **Rechtsanwältin**

---

Wurde diese Einstellung aktiviert, wird als automatischer Beglaubigungsvermerk *Beglaubigt zwecks Zustellung Rechtsanwältin* ausgegeben.

## **Einstellungen Anlagenstempel**

---

Hauptartikel → [Anlagenstempel](#)

## Karteikarte Drucken 2

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

Beim Ausdruck öffnen :     Wiedervorlage     Termine zur Akte  
 Word Druckersteuerung     RA-MICRO Druckersteuerung  
 Kopien einzeln drucken     auf Seitenbereich vergrößern  
 Anlagenstrich bei Duplex am Heftrand  
 Druckdateinummer nur auf letzte Abschrift  
 PDF-Speicherung in E-Akte PDF/A (ISO 19005-1 kompatibel)  
 Mittlere Qualität     Hohe Qualität

Fax

Kein     Faxtreiber: Fax

Faxnummer in Zwischenablage speichern  
 Automatische Speicherung beim Druck

■ Zentral    ■ Lokal    ✓    ✗

### Beim Ausdruck öffnen: Wiedervorlage / Termine zur Akte

Beim Ausdruck wird wahlweise die Maske *Wiedervorlagen* bzw. *Termine zur Akte* aufgerufen, damit zum bearbeiteten Dokument Wiedervorlagen eingesehen, neu erfasst, bearbeitet oder gelöscht oder Termine und Fristen zur Akte kontrolliert werden können.

### Word Druckersteuerung

Hierbei handelt es sich um die Druckersteuerung und Druckroutine von Microsoft Word. Diese Einstellung ist in der RA-MICRO Schnittstelle + (extern) standardmäßig gesetzt.

## **RA-MICRO Druckersteuerung**

---

Diese Druckersteuerung sollte anstelle der schnelleren Word-Druckersteuerung verwendet werden, wenn Probleme mit Duplexdruck und Schachtsteuerung bestehen.

Die *RA-MICRO Druckersteuerung* - mit interner Erstellung einer PDF-Datei für jede Druckseite - funktioniert unabhängig von der schnelleren Microsoft Word eigenen Druckersteuerung.

Sie ist für spezielle Druckanforderungen wie Duplexdruck und die Ansteuerung verschiedener Schächte geeignet und bietet damit eine Erweiterung zur herkömmlichen Druckersteuerung und Druckroutine von Microsoft Word.

## **Kopien einzeln drucken**

---

Erfolgt der Druck mehrerer Originale über *RA-MICRO Drucken*, wird für jedes Original ein neuer Druckauftrag gebildet. Ebenso werden zwei Druckaufträge an den Drucker gesandt, wenn für die erste Seite ein anderer Schacht eingestellt ist als für die Folgeseiten. Zur Beschleunigung des Drucks fasst RA-MICRO grundsätzlich die verschiedenen Druckaufträge zu einem zusammen. Soll diese Vorgabe umgangen werden, ist *Kopien einzeln drucken* zu wählen.

## **auf Seitenbereich vergrößern**

---

Diese Einstellung kann nur gesetzt werden, wenn die *RA-MICRO Druckersteuerung* gewählt ist. Die Einstellung beeinflusst die Druckausgabe dahingehend, dass sie automatisch auf den bedruckbaren Seitenbereich vergrößert wird.

## **Anlagenstrich bei Duplex am Heftrand**

---

Diese Einstellung ist zu setzen, wenn beabsichtigt ist, im Duplex-Verfahren zu drucken und die Beifügestriche immer in der Heftmitte sein sollen. Auf der Vorderseite befinden sich dann die Beifügestriche stets am linken Seitenrand, auf der Rückseite am rechten Seitenrand.

## **Druckdateinummer nur auf letzte Abschrift**

---

Ist diese Einstellung aktiviert, befindet sich die Druckdateinummer nur auf der letzten Abschrift und nicht auf weiteren Exemplaren.

## **PDF-Speicherung in E-Akte PDF / A (ISO 19005-1 kompatibel)**

---

Diese ISO-Norm definiert ein Standardformat (PDF / A) für die Langzeitarchivierung und garantiert eine langfristige Lesbarkeit der Dokumente unabhängig davon, mit welcher Anwendungssoftware und auf welchem Betriebssystem sie ursprünglich erstellt wurden.

Können Schriftarten nicht in das PDF eingebettet werden, erfolgt die Umwandlung des Textes in eine Grafik.

## **Mittlere Qualität**

---

Geringere Druckqualität, kleinere Datei

## **Hohe Qualität**

---

Bessere Qualität, größere Datei

## **Faxtreiber:**

---

In diesem Feld kann ein eingerichtetes Fax bzw. ein zweiter Drucker eingestellt werden.

## **Faxnummer in Zwischenablage speichern**

---

Hierdurch wird die zur Empfängeradresse gespeicherte Faxnummer beim Erstellen / Drucken eines Anschreibens in der Textverarbeitung MS Word in die Zwischenablage gespeichert. Die Funktion orientiert sich dabei an der Word-Druckersteuerung.

Je nachdem, welche Faxsoftware zum Einsatz kommt, liest diese die Faxnummer automatisch aus der Zwischenablage aus, sodass eine manuelle Nummerneingabe entfallen kann.

Liest die eingesetzte Faxsoftware die Zwischenablage nicht aus, kann die Faxnummer über die Tastenkombination Strg + V in das entsprechende Eingabefeld der Faxsoftware eingefügt werden.


## **Automatische Speicherung beim Druck**

---

Ist die Einstellung *Automatische Speicherung beim Druck* aktiv, wird nach dem Faxversand mit der Programmfunktion *Fax / 2. Drucker* automatisch die Maske zum Speichern in eine Druckdatei aufgerufen.



## Rechnende Textbausteine



### **Unsichtbare Rechenanweisungen durch Leerzeichen ersetzen (!e1+e2=e3!)**

Bei Wahl dieser Einstellung werden die Rechenanweisungen in einem Textbaustein nach der Berechnung durch Leerzeichen ersetzt.

Ist diese Einstellung nicht gewählt, werden die Rechenanweisungen nach der Berechnung entfernt, wodurch es u. U. zu Verschiebungen innerhalb des Textes kommen kann.

## Hinweismeldung ausgeben

Sollten Rechenfehler oder Fehler beim Ersetzen von Rechenanweisungen auftreten, wird bei gewählter Einstellung eine entsprechende Hinweismeldung ausgegeben.

## Anweisungen durch Problembeschreibung ersetzen

Wurde diese Einstellung zusätzlich gewählt, wird nach Bestätigung der Hinweismeldung die Anweisung durch eine detaillierte Problembeschreibung ersetzt.

## E-Porto

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

?
i
X

Allgemein
Briefkopf
Support-Info
Drucken 1
Drucken 2
Rechnende Textbausteine
E-Porto

**Aktuelle Werte**

Preis/Porto:

Produkt ID:

Vermerk:

Beschreibung: 

0,70 Euro nach UStG umsatzsteuerfrei. Für Briefe, Schriftstücke und kleinere Gegenstände bis 20 g. Die Länge muss mind. das 1,4 fache der Breite betragen.

Voreinstellung:

Preisliste:  Portokasse:

**Zusatzfunktionen**

Postauslagen automatisch buchen

Kostenart:

E-Porto verwenden

Benutzer:

Kennwort:

■ Zentral
 ■ Lokal

✓
✗

## Einstellungen Textverarbeitung MS Word: Unterschied zwischen den Versionen

Mit Hilfe von *E-Porto* – der Frankiersoftware der Deutschen Post – besteht die Möglichkeit, die Ausgangspost über das Internet zu frankieren. Die zusätzliche Karteikarte *E-Porto* steht nur zur Verfügung, wenn zuvor bei der Deutschen Post unter [www.deutschepost.de](http://www.deutschepost.de) eine Portokasse angemeldet wurde.

[Weitere Hinweise](#)

### **Preis / Porto: / Produkt ID: / Vermerk: / Beschreibung:**

---

Die hier angezeigten *Aktuellen Werte* hängen von der gewählten *Voreinstellung* ab.

### **Voreinstellung:**

---

Dient der Voreinstellung des zu verwendenden Postprodukts. Je nach Auswahl passen sich die angezeigten *Aktuellen Werte* im oberen Bereich der Karteikarte *E-Porto* an.

### **Preisliste:**

---

Zeigt die zugrundeliegende Preisliste der Deutschen Post an.

### **Portokasse:**

---

Zeigt das verfügbare Guthaben in der Portokasse an.

### **Postauslagen automatisch buchen / Kostenart:**

---

Postauslagen können automatisch zur Akte gebucht werden. Je nach gewählter Kostenart können die Kosten z. B. in der *Kostenrechnung RVG* oder der *Notarkostenrechnung* geltend gemacht werden.

### **E-Porto verwenden**

---

Aktiviert die elektronische Frankierung mit *E-Porto*.

### **Benutzer: / Kennwort:**

---

Um E-Porto verwenden zu können, müssen hier die Zugangsdaten für die Portokasse hinterlegt sein.

### **Test Login**

---

Ermöglicht den Test der eingegebenen Benutzerdaten.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### Zentral / Lokal

---



Zentrale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer *1*, *9* oder *99* ändern oder solche Benutzer, denen unter *Benutzerverwaltung*, *Rechteverwaltung* das Programmrecht *Verwalter* zugeordnet ist.

Lokale Einstellungen können geändert werden, wenn das Programmrecht *Lokale Grundeinstellungen ändern* unter *Benutzerverwaltung*, *Rechteverwaltung* gesetzt ist.

### OK + Schließen

---



Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

### Abbruch + Schließen

---



Das Fenster wird geschlossen.