

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

### Version vom 12. Juni 2019, 16:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

[MKrüger \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
 (→E-Brief/E-Versand und beA Postausgang)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 4. Dezember 2019, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

[DFuchs \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
 (→Posteingang/E-Akte/Postkorb)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(47 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

#### Zeile 271:

Parallel dazu erhält das Hauptdokument der beA Nachricht bei der Erstellung und Speicherung in die "E-Akte" einen beA Klebezettel, der den Versandstatus dokumentiert.

Zunächst wird der offene Versand dokumentiert:

[[Datei:E-Akte\_beA\_Klebezettel\_1.png|link=]]

Wenn die Nachricht an die beA Schnittstelle gesendet wurde, wird der beA Klebezettel mit „An beA übergeben [Datum] [Uhrzeit]“ aktualisiert. Bislang waren diese Nachrichten mit „Gesendet am [Datum] [Uhrzeit]“ versehen.

[[Datei:E-Akte\_beA\_Klebezettel\_2.png|link=]]

Sobald eine beA Nachricht an den Empfänger zugestellt wurde, erfolgt eine weitere Aktualisierung des beA Klebezettels mit dem Zeitpunkt der Zustellung:

[[Datei:E-Akte\_beA\_Klebezettel\_3.png|link=]]

#### Zeile 271:

Parallel dazu erhält das Hauptdokument der beA Nachricht bei der Erstellung und Speicherung in die "E-Akte" einen beA Klebezettel, der den Versandstatus dokumentiert.

+

1.

Zunächst wird der offene Versand dokumentiert:

[[Datei:E-Akte\_beA\_Klebezettel\_1.png|link=]]

+

2.

Wenn die Nachricht an die beA Schnittstelle gesendet wurde, wird der beA Klebezettel mit „An beA übergeben [Datum] [Uhrzeit]“ aktualisiert. Bislang waren diese Nachrichten mit „Gesendet am [Datum] [Uhrzeit]“ versehen.

[[Datei:E-Akte\_beA\_Klebezettel\_2.png|link=]]

+

3.

Sobald eine beA Nachricht an den Empfänger zugestellt wurde, erfolgt eine weitere Aktualisierung des beA Klebezettels mit dem Zeitpunkt der Zustellung:

[[Datei:E-Akte\_beA\_Klebezettel\_3.png|link=]]

+

4.

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Falls eine noch nicht versendete Nachricht aus dem Postausgang gelöscht wird, erfolgt eine Abfrage, ob das Dokument auch aus der "E-Akte" gelöscht werden soll. Wird das Dokument nur aus dem "Postausgang" gelöscht und verbleibt es in der "E-Akte", wird dort der beA Klebezettel wie folgt gekennzeichnet:	Falls eine noch nicht versendete Nachricht aus dem Postausgang gelöscht wird, erfolgt eine Abfrage, ob das Dokument auch aus der "E-Akte" gelöscht werden soll. Wird das Dokument nur aus dem "Postausgang" gelöscht und verbleibt es in der "E-Akte", wird dort der beA Klebezettel wie folgt gekennzeichnet:
[[Datei:E-Akte_beA_Klebezettel_4.png link=]]	[[Datei:E-Akte_beA_Klebezettel_4.png link=]]
	+
	+
	5.
	+
	Wenn eine beA Nachricht nicht über die beA-Schnittstelle versendet wird, sondern aus dem Postausgang per Uploadfunktion in einen Ordner exportiert wird für den anschließenden manuellen Versand über die beA Weboberfläche, wird dies in dem beA Klebezettel wie folgt gekennzeichnet:
	+
	+
	+
	+
	+
	+"Übersicht beA Versandstatus:"
	+
	+
	{  class="wikitable"
	+
	-
	+
	! Status
	+
	! E-Akte  beA Klebezettel  Abbildung
	+
	! E-Akte  beA Klebezettel  Text
	+
	! E-Akte  beA Klebezettel  Tooltip
	+
	! Postausgang  beA Postausgang  Ordner
	+
	! Postausgang  beA Postausgang  Spalte "Wartend seit"  Symbol
	+
	! Postausgang  beA Postausgang  Spalte "Wartend seit"  Tooltip
	+
	-
	+
	1
	+
	[[Datei:E-Akte_beA_Klebezettel_1.png link=]]
	+
	Versand  offen  [Datum]  [Uhrzeit]

# Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

+	Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr in den RA-MICRO beA Postausgang gespeichert.
+	Postausgang
+	Kein Symbol oder farbiger Kreis
+	Heute fällig oder Wartend seit [Tage] Tagen
+	-
+	2
+	[[Datei:E-Akte_beA_Klebezettel_2.png link=]]
+	An beA übergeben [Datum] [Uhrzeit]
+	Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr an die beA Schnittstelle gesendet.
+	Postausgang
+	Grauer Haken
+	Auf dem beA Server auf Zustellung wartend
+	-
+	3
+	[[Datei:E-Akte_beA_Klebezettel_3.png link=]]
+	Zustellung erfolgt [Datum] [Uhrzeit]
+	Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr von der beA Schnittstelle an den beA Empfänger zugestellt.
+	Gesendete Elemente
+	Grüner Haken
+	Erfolgreich zugestellt
+	-
+	4
+	[[Datei:E-Akte_beA_Klebezettel_4.png link=]]
+	Gelöscht und nicht versen... [Datum] [Uhrzeit]
+	Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr im RA-MICRO beA Postausgang gelöscht und nicht versendet.
+	"Nicht mehr im Postausgang, da gelöscht"
+	"Nicht mehr im Postausgang, da gelöscht"
+	"Nicht mehr im Postausgang, da gelöscht"

# Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

+	-
+	5
+	[[Datei:E-Akte_beA_Klebezettel_5.png link=]]
+	Exportiert  für Upload  [Datum]  [Uhrzeit]
+	Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr  exportiert und in den RA-MICRO beA Exportordner gespeichert.
+	Gesendete Elemente
+	Roter Pfeil nach oben
+	Exportiert für Upload
+	-
+	6a
+	(geplant)
+	Fehler auf  beA Server  [Datum]  [Uhrzeit]
+	Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr  an die beA Schnittstelle gesendet aber aufgrund einer  Fehlermeldung des beA Servers nicht an den Empfänger zugestellt.
+	Postausgang
+	Rotes Warndreieck
+	Keine Zustellung aufgrund  Fehlermeldung des beA Servers
+	-
+	6b
+	(geplant)
+	Nicht zugestellt  und gelöscht  [Datum]  [Uhrzeit]
+	Das Dokument konnte auf Grund einer Fehlermeldung  des beA Servers nicht zugestellt werden und wurde  am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr im RA-MICRO beA Postausgang gelöscht.
+	"Nicht mehr im  Postausgang,  da gelöscht"
+	"Nicht mehr im  Postausgang,  da gelöscht"
+	"Nicht mehr im  Postausgang,  da gelöscht"
+	-
+	}

# Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

=== beA&nbsp;Journal ===	=== beA&nbsp;Journal ===
<b>Zeile 294:</b>	<b>Zeile 374:</b>
- [[Datei:20_bea_postausgang_ribbon_journal.png link=]]	+ [[Datei:20_bea_postausgang_ribbon_journal.png link=]] 
	+  
- === elektronisches Empfangsbekenntnis (eEB) - In Vorbereitung - Die Programmänderungen stehen mit dem nächsten Kundenpatch zur Verfügung. (Stand 12.06.2019) ===	+ === elektronisches Empfangsbekenntnis (eEB) ===
====Einstellungen E-Workflow====	====Einstellungen E-Workflow====
<b>Zeile 302:</b>	<b>Zeile 383:</b>
====Posteingang/E-Akte/Postkorb====	====Posteingang/E-Akte/Postkorb====
Eingehende eEB Anforderungen werden im "Posteingang", in der "E-Akte" und dem "Postkorb" in der Spalte "eEB" rot markiert. Diese Spalte kann im "Posteingang" über "Ansicht /Spaltenauswahl" eingeblendet werden. 	Eingehende eEB Anforderungen werden im "Posteingang", in der "E-Akte" und dem "Postkorb" in der Spalte "eEB" rot markiert. Diese Spalte kann im "Posteingang" über "Ansicht /Spaltenauswahl" eingeblendet werden. 
- [[Datei:eEB_Posteingang.png link=]] 	+ [[Datei:eEB_Posteingang.png link=]]  
Mit Klick auf die rote Markierung kann die eEB Anforderung bearbeitet (bestätigt oder abgelehnt) werden.  	Mit Klick auf die rote Markierung kann die eEB Anforderung bearbeitet (bestätigt oder abgelehnt) werden.  
- [[Datei:eEB_Bearbeitung.png link=]]  	+ [[Datei:beA eEB Erteilen.png]]  
- Über die Option "Erweitert" kann ein eEB abgelehnt werden. Die Angabe einer Begründung und Erläuterung entspricht einer Pflichtangabe und ist daher erforderlich.	+ Über die Option "Erweitert" kann ein eEB abgelehnt werden. Die Angabe einer Begründung und Erläuterung entspricht einer Pflichtangabe und ist daher erforderlich. 
	+
	+ Über die Schaltflächen Neue Wiedervorlage und Neue Frist können Wiedervorlagen und Fristen gespeichert werden. 
Nach Verarbeitung der beantworteten eEBs im "Posteingang" über "Speichern" oder "OK&nbsp;+ Speichern&nbsp;+ Schließen" stehen diese im "RA-MICRO beA Postausgang" zum Versand bereit. Werden eingehende eEB Anforderungen in der "E-Akte" oder dem "Postkorb" bearbeitet, stehen diese nach "OK + Schließen" des Fensters "eEB Bearbeitung" im "RA-MICRO beA Postausgang" zum Versand bereit. Ein abgegebenes eEB wird immer in den beA Postausgang des Benutzers gespeichert, an den das eEB adressiert war.	Nach Verarbeitung der beantworteten eEBs im "Posteingang" über "Speichern" oder "OK&nbsp;+ Speichern&nbsp;+ Schließen" stehen diese im "RA-MICRO beA Postausgang" zum Versand bereit. Werden eingehende eEB Anforderungen in der "E-Akte" oder dem "Postkorb" bearbeitet, stehen diese nach "OK + Schließen" des Fensters "eEB Bearbeitung" im "RA-MICRO beA Postausgang" zum Versand bereit. Ein abgegebenes eEB wird immer in den beA Postausgang des Benutzers gespeichert, an den das eEB adressiert war.

# Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

## Zeile 316:

====E-Brief/E-Versand und beA Postausgang====

Im E-Brief kann durch Anwahl der Funktion "beA eEB anfordern" ein eEB angefordert werden. Dies ist nur möglich, wenn dem E-Brief mindestens eine Anlage angehängt wurde.<br />

[[Datei:E-Brief\_eEB\_II.png]]

**Das Anfordern eines eEB ist ferner über den "E-Versand" und "Senden an beA" möglich.<br />**

[[Datei:E-Versand.png]]

[[Datei:Senden\_an\_beA.png]]

**Es** wurde eine neue Spalte "Mit eEB" aufgenommen. Durch einen grauen Haken in dieser Spalte ist gekennzeichnet, dass **diese** Nachricht mit einer eigenen eEB Anforderung versandt wird.<br />

Über die Registerkarte "beA eEB" kann eine Übersicht der eigenen eEB Anforderungen mit dem entsprechenden Status (angenommen, abgelehnt oder noch keine Antwort) eingesehen werden.<br />

<br />

Beim Löschen einer noch nicht versendeten eEB Antwort wird die ursprüngliche fremde eEB Anforderung in den Postkorb desjenigen Benutzers gespeichert, der die Nachricht gelöscht hat. Die fremde eEB Anforderung erhält in der Spalte "eEB" wieder eine rote Markierung und kann erneut bearbeitet werden.

## Zeile 399:

====E-Brief/E-Versand und beA Postausgang====

Im E-Brief kann durch Anwahl der Funktion "beA&nbsp;eEB&nbsp;anfordern" ein&nbsp;eEB angefordert werden. Dies ist nur möglich, wenn dem E-Brief mindestens eine Anlage angehängt wurde.<br />

[[Datei:E-Brief\_eEB\_II.png|link=]]

<br /><br />

**Das Anfordern eines&nbsp;eEB ist ferner über&nbsp;den&nbsp;"E-Versand" und "Senden&nbsp;an&nbsp;beA" möglich.<br />**

[[Datei:E-Versand.png|552x432px|link=]]<br />

[[Datei:Senden\_an\_beA.png|link=]]

<br /><br />

**Im&nbsp;"beA Postausgang"** wurde eine neue Spalte "Mit&nbsp;p&nbsp;eEB" aufgenommen. Durch einen grauen Haken in dieser Spalte ist gekennzeichnet, dass **die** Nachricht mit einer&nbsp;eigenen&nbsp;eEB Anforderung versandt wird.<br />

[[Datei:beA\_Postausgang\_eEB\_II.png|link=]]

<br /><br />

Über die Registerkarte&nbsp;"beA&nbsp;eEB" kann eine Übersicht der&nbsp;eigenen&nbsp;eEB&nbsp;Anforderungen mit dem entsprechenden Status (angenommen, abgelehnt oder noch keine Antwort) eingesehen werden.<br />

[[Datei:Übersicht\_beA\_eEBs.png|1122x244px|link=]]

<br /><br />

+

Beim Löschen einer noch nicht versendeten eEB Antwort wird die ursprüngliche fremde eEB Anforderung in den Postkorb desjenigen Benutzers gespeichert, der die Nachricht gelöscht hat. Die fremde eEB Anforderung erhält in der Spalte "eEB" wieder eine rote Markierung und kann erneut bearbeitet werden. <br />

+

[[Datei:Postkorb\_eEB.png|link=]]

## Version vom 4. Dezember 2019, 12:25 Uhr

Hauptseite > Informationen zur Integration der beA Schnittstelle

### Inhaltsverzeichnis

1 Kanzleisoftware-Schnittstelle der BRAK - Integration in den RA-MICRO E-Workflow .....	8
1.1 Allgemein .....	8
1.2 Arbeiten mit Karte oder Softwarezertifikat? .....	8
1.3 beA Konfiguration in der <i>RA-MICRO Benutzerverwaltung</i> .....	8
1.3.1 Anwaltlicher Benutzer mit SAFE-ID .....	8
1.3.2 Nicht anwaltlicher Benutzer ohne SAFE-ID .....	9
1.3.3 Berechtigungen für beA festlegen .....	11
1.4 Erfassung der beA SAFE-ID und die beA SAFE-ID Suche im <i>RA-MICRO Adressfenster</i> .....	11
1.5 Empfang von beA Nachrichten im <i>RA-MICRO Posteingang</i> .....	13
1.5.1 beA Nachrichten werden nicht abgeholt - mögliche Ursachen .....	13
1.6 beA Nachrichten erstellen .....	14
1.6.1 Allgemeine Informationen .....	14
1.6.2 <i>E-Brief</i> als beA Trägernachricht .....	14
1.6.3 Notwendige Ein- und Angaben für den Versand an beA .....	15
1.7 Versand über den zentralen Versanddialog <i>Senden an beA</i> .....	17
1.7.1 Senden an beA in der <i>RA-MICRO Word-Schnittstelle</i> .....	17
1.7.2 Senden an beA aus der <i>RA-MICRO E-Akte</i> und dem <i>RA-MICRO Postkorb</i> .....	18
1.7.3 Senden an beA aus dem <i>RA-MICRO Gebührenprogramm</i> .....	18
1.8 Empfang und Verarbeitung von EDA-Nachrichten im <i>RA-MICRO E-Mahnverfahren</i> über beA .....	19
1.9 Übergabe des ZV-Auftrag Formulars an beA .....	19
1.10 beA Postausgang im <i>RA-MICRO Postausgang</i> .....	20
1.10.1 Allgemein .....	20
1.10.2 <i>E-Briefe</i> vom Versand zurückstellen und ggf. löschen .....	21
1.10.3 Signieren der Schriftsätze .....	22
1.10.4 Versand mit Karte .....	22
1.10.5 Versand mit Zertifikat .....	22
1.10.6 Dokumente aus dem <i>RA-MICRO beA Postausgang</i> in den beA WebClient hochladen .....	23
1.11 Gesendete beA Nachrichten / Zustellstatus .....	23
1.12 Klebezettel über den Versandstatus in der E-Akte .....	24
1.13 beA Journal .....	26
1.14 elektronisches Empfangsbekenntnis (eEB) .....	27
1.14.1 Einstellungen E-Workflow .....	27
1.14.2 Posteingang/E-Akte/Postkorb .....	27
1.14.3 E-Brief/E-Versand und beA Postausgang .....	29

## Kanzleisoftware-Schnittstelle der BRAK - Integration in den RA-MICRO E-Workflow

---

### Allgemein

---

Die Unterstützung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) der BRAK in RA-MICRO folgt im Wesentlichen dem E-Workflow mit *Posteingang*, *E-Brief* und *Postausgang*.

Alle beA Berechtigungen für Mitarbeiter/Zertifikate und Anwälte müssen direkt über den beA WebClient der BRAK eingerichtet werden.

Informationen zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach:

[Informationen der BRAK](#)

[RA-MICRO FAQ zum ERV](#)

### Arbeiten mit Karte oder Softwarezertifikat?

---

Nachrichten können grundsätzlich mit einer entsprechenden Karte oder einem Softwarezertifikat empfangen und gesendet werden. Das Senden bzw. Empfangen von Nachrichten per Karte erfordert die doppelte Eingabe der zur Karte gehörenden PIN. Bei der Nutzung eines Softwarezertifikates fällt die Eingabe der PIN weg und die Nachrichten werden automatisch im *RA-MICRO Posteingang* abgerufen, sofern eine Zuordnung des beA Postfaches zu einem *RA-MICRO Eingangsfach* erfolgt ist.

### beA Konfiguration in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung*

---

Die beA Konfiguration für einen anwaltlichen RA-MICRO Benutzer mit eigenem beA Postfach kann mit Hilfe der neuen beA Spalte in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* vorgenommen werden:

#### **Anwaltlicher Benutzer mit SAFE-ID**

---

Ein anwaltlicher Benutzer hat zur Adressierung über das beA eine SAFE-ID erhalten. Voraussetzung für das Eintragen dieser SAFE-ID ist, dass der Benutzer eine eigene RA-MICRO Adressnummer mit Anredeschlüssel 3, 5, 6, 7 oder 10 hat, welche zu dem entsprechenden Benutzer in der *Benutzerverwaltung* gespeichert wurde. Fehlt die Adresse, wird das Adressfenster automatisch zur Erfassung der Adressdaten geöffnet.

Wird hier zusätzlich ein Softwarezertifikat gespeichert, kann der Abruf bzw. der Versand auch ohne die



Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Nutzung der beA Karte erfolgen. Das Zertifikat wird verschlüsselt gespeichert. Wird hier kein Softwarezertifikat ausgewählt und gespeichert, ist der Abruf und Versand von beA Nachrichten ausschließlich mit der beA Karte möglich.

Hat der Benutzer kein Start-Passwort für RA-MICRO festgelegt, muss dies nach Eintragung von beA Daten nun zwingend erfolgen.


## **Nicht anwaltlicher Benutzer ohne SAFE-ID**

Für nicht anwaltliche Benutzer kann in der *Benutzerverwaltung* ein Zertifikat mit entsprechendem Passwort gespeichert werden oder der Benutzer verwendet die beA Karte für Mitarbeiter. Bei Nutzung der Mitarbeiterkarte sind keine Angaben in der *Benutzerverwaltung* notwendig.

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

[illegible]

Zu dem Software-Zertifikat muss in der Benutzerverwaltung das Passwort eingegeben werden, welches bei der Zertifikatserstellung im beA-Webclient vergeben wurde.




beA  
Digital. Einfach. Sicher.

## Zertifikatserstellung


Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung Ihrer Softwarezertifikate (pdf, 318kB)

Softwarezertifikat 1

© copyright by Zertifizierungsstelle Bundesnotarkammer




**BUNDESNOTARKAMMER**  
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE



High Security  
Signaturgerät  
APR 2013

Beim Importieren des Software-Zertifikats wird eine weitere PIN vergeben, welche zur Anmeldung mit dem Zertifikat im beA-Webclient erforderlich ist.

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen



Diese zweite PIN ersetzt nicht das bei der Zertifikatserstellung vergebene Passwort.

Hat der Benutzer kein Start-Passwort für RA-MICRO festgelegt, muss dies nach der Eintragung von beA Daten auch hier nun zwingend erfolgen.

## **Berechtigungen für beA festlegen**

Über die KSW-Schnittstelle wird die Zuordnung der Zertifikate zu den beA Postfächern ermittelt und im Fenster zur Autorisierung des Benutzers angezeigt. Der Gesamtberechtigungsumfang kann nicht angezeigt werden. Diese Angaben werden von der KSW-Schnittstelle der BRAK nicht zur Verfügung gestellt und sind somit über den beA WebClient zu prüfen und ggf. anzupassen.

Sind für ein Zertifikat keine Rechte vergeben, können auch keine beA-Postfächer über den *Posteingang* abgerufen und keine Nachrichten versendet werden. Wichtig für den Abruf im *Posteingang* sind die Rechte:

- *Nachrichtenübersicht öffnen* und
- *Nachricht öffnen*

Das Recht für persönlich / vertrauliche Nachrichten kann bei Bedarf ebenfalls vergeben werden.

Das Recht zur Nutzung der *beA-Postausgangsfächer* im *RA-MICRO Postausgang* wird je Benutzer über die *RA-MICRO Benutzerverwaltung / Rechteverwaltung* im Bereich *E-Workflow | beA Postausgang* festgelegt. Ferner kann pro Benutzer definiert werden, ob das beA Journal eingesehen werden darf.

## **Erfassung der beA SAFE-ID und die beA SAFE-ID Suche im *RA-MICRO Adressfenster***

Im *Adressfenster* kann zu anwaltlichen Adressen (Anredeschlüssel 3, 5, 6, 7, und 10) die beA SAFE-ID erfasst werden, um sie im Nachgang komfortabel im *RA-MICRO E-Brief* als Empfänger von beA Nachrichten auswählen zu können.

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Adressfenster (AltGr + a)

Adressnummer: **neu**    Neu    Kopieren    Löschen    Adressen:    Akten:

**Adresse**

LKZ | Anrede: **5 - Rechtsanwalt**

1. Adresszeile: **Herrn Rechtsanwalt**

Titel | Vorname:    Adel | Nachname:    Adresszusatz:    Straße:    PLZ | Ort:    Briefanrede: **Sehr geehrter Herr Kollege ,    An.-Partner**

1. Telefon:    2. Telefon:    Mobiltelefon:    Telefax:    Homepage:    E-Mail:

**Konto**

Bank:    BLZ:    Nummer:    BIC:    IBAN:    Inh:

**E-Anwaltspost - Senden an RA-MICRO APP Benutzer**

RMO Kundennummer:    RMO Benutzernummer:    RA-MICRO APP E-Mail Konto:

**Adressnotiz**

neuer Mandant    textemail1    **beA**

beA SAFE-ID:    **beA**

Kennzeichen 1 - 3:    Staatsangehörigkeit:

Bei Bedarf können pro Adresse auch mehrere Ansprechpartner mit eigener beA SAFE-ID gespeichert werden.

Ansprechpartner zur Adresse

Ansicht

AdressNr.	Anrede	Titel	Vorname	Name	Telefon 1	Mail	Bemerkung	SAFE-ID
								<b>beA</b>

Über die integrierte beA Suche ist die SAFE-ID anhand der eingegebenen Adressdaten schnell ermittelt und kann per Knopfdruck in die RA-MICRO Adresse übernommen werden.

**Suche beA SAFE-ID**

Vorname: **Jochen**    Nachname: **Muster**    Postleitzahl: **10117**    Ort: **Berlin**    **Suche**

Nachname	Vorname	Postleitzahl	Ort	SAFE-ID	beA Benutzername	E-Mail	Firma

**✓**    **✗**

Zusätzlich ist es möglich, auch in nicht anwaltlichen Adressen die SAFE-ID zu speichern, um diese ebenfalls im *RA-MICRO E-Brief* als Empfänger auswählen zu können.

## Empfang von beA Nachrichten im *RA-MICRO Posteingang*

Um Nachrichten eines beA Postfachs zu empfangen, wird das beA Postfach einem *Eingangsfach* im *RA-MICRO Posteingang* zugeordnet. Dies erfolgt über die Quelle *beA Import mit Zertifikat o. Karte*. Die in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* gespeicherten beA Postfachinhaber stehen zur Auswahl.



Ist für ein beA Postfach auch ein Softwarezertifikat in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* gespeichert worden, erfolgt der Abruf automatisch. Alternativ können beA Nachrichten per Karte und doppelter PIN-Eingabe abgerufen werden. Hierfür steht im *RA-MICRO Posteingang* ein Button mit beA Kennzeichnung in der Toolbar zur Verfügung. Ein Klick bzw. Touch auf diesen startet den Abruf mit Karte.



Der beA Button wird um einen Zeitstempel mit dem Datum des letzten Abrufs ergänzt. Dies ist im Tooltip auch noch einmal detailliert erläutert.

Vom *Posteingang* abgerufene beA Nachrichten werden im beA WebClient in einen separaten Ordner *Importiert* für abgerufene Nachrichten verschoben, da sie über die beA Schnittstelle nicht als *Gelesen* markiert werden können.

## beA Nachrichten werden nicht abgeholt - mögliche Ursachen

- Das beA Zertifikat eines Benutzers verfügt nicht über die erforderlichen beA Berechtigungen für den Nachrichtenabruf. Die Berechtigungen können im *beA WebClient* der BRAK geändert werden.
- Die beA Mitarbeiterkarte verfügt nicht über die erforderlichen beA Berechtigungen für den Nachrichtenabruf. Die Berechtigungen können im *beA WebClient* der BRAK geändert werden.
- Zum beA Zertifikat eines Benutzers ist das falsche Passwort/die falsche PIN gespeichert (die Begrifflichkeiten werden im beA nicht konsequent genutzt - bei Vergabe heißt es Passwort, bei Änderung wird dieses Passwort als PIN eingefordert). In der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* ist das richtige Passwort /die richtige PIN einzutragen.
- Dem beA Postfach ist im "*RA-MICRO Posteingang* ein *Eingangsfach* zuzuordnen. Zuvor ist in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* das beA Postfach einem RA-MICRO Benutzer zuzuordnen. Es reicht nicht aus, das beA Postfach per Eingabe der SAFE-ID in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* anzulegen, es muss dann auch in den *Quellen des RA-MICRO Posteingangs* aktiviert werden.

## beA Nachrichten erstellen

---

### **Allgemeine Informationen**

---

Alle Dokumente, die aus RA-MICRO an die beA Schnittstelle gesendet werden, gehen zusammen mit einem *E-Brief* als erforderlicher Nachrichtenträger über den *RA-MICRO beA Postausgang* an die beA Schnittstelle der BRAK. Vor der Übergabe an die beA Schnittstelle werden diese *E-Briefe* programmseitig in beA-konforme Nachrichten umgewandelt. Da formatierte Trägernachrichten von der beA Schnittstelle nicht unterstützt werden, kann auf die Verwendung von speziell – z. B. mit Grafiken oder Tabellen – formatierten *E-Brief* Briefköpfen verzichtet werden.

Senden aus dem *RA-MICRO beA Postausgang* an die beA Schnittstelle der BRAK kann:

- ...der Besitzer des beA Postfachs (der Anwalt) mit seiner beA Karte bzw. beA Signaturkarte. Die Schriftsätze in der Anlage des *E-Briefs* müssen in diesem Fall nicht qualifiziert signiert sein.
- ...oder ein Benutzer, der die Berechtigung für das *RA-MICRO beA Postausgangsfach* eines beA Postfachinhabers hat (*RA-MICRO Benutzerverwaltung - Rechteverwaltung - E-Workflow*) und über eine Mitarbeiterkarte oder ein Softwarezertifikat mit Berechtigung zum Senden für das entsprechende beA Postfach verfügt. Die Schriftsätze in der Anlage des *E-Briefs* müssen in diesem Fall qualifiziert signiert sein, wenn an ein Gericht gesendet wird.

### **E-Brief als beA Trägernachricht**

---

Unter den Absendern in der Auswahl unter dem Button *Von:* werden die in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* gespeicherten anwaltlichen Benutzer mit einer SAFE-ID zusätzlich zu den E-Mail-Konten zur Auswahl angeboten. Wird nun ein beA Absender ausgewählt, stehen unter den Empfängern in der Auswahl unter dem Button *An:* nur noch beA Empfänger aus dem RA-MICRO Adressbestand zur Verfügung. Sind Adressen zur Akte gespeichert, die SAFE-IDs enthalten, können diese zur Adressierung der Nachricht bequem über den Beteiligtenbaum durch Klick / Touch dem Empfängerfeld hinzugefügt werden.

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zusätzlich kann direkt in den beA Daten der BRAK nach SAFE-IDs von beA Nutzern gesucht werden. Mit Klick / Touch auf den Button *An:* öffnet sich die beA Adress-Suche. Die hierin gefundenen SAFE-IDs können mit Klick / Touch auf *OK* als Empfänger in den *E-Brief* übernommen werden.

Suche beA SAFE-ID

Vorname

Jochen

Nachname

Muster

Postleitzahl

10117

Ort

Berlin

Suche

Nachname	Vorname	Postleitzahl	Ort	SAFE-ID	beA Benutzername	E-Mail	Firma

<

>

✓

✗

### Notwendige Ein- und Angaben für den Versand an beA

1. Im *E-Brief* ist die Eingabe einer Aktennummer und eines Betreffs erforderlich.
2. Mit Klick auf den Button *Von:* ist ein Absender mit einer beA SAFE-ID auszuwählen.
3. Die Schriftsätze in der Anlage des *E-Briefs* müssen als solche markiert werden. Dies ist über eine Auswahl möglich, die per Klick / Touch auf *Anlagen* geöffnet werden kann. Als Schriftsatz gekennzeichnete Anlagen werden grün markiert dargestellt. Ausschließlich Anlagen, die als Schriftsatz markiert sind, werden im *RA-MICRO beA Postausgang* signiert.

# Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

E-Brief (AltGr + .)

Akten-Nr. 6/23SW01  
 Signaturordner SW

Mandanten/Auftraggeber  
 Gegner  
 Behörden/Gerichte (1)  
☒ I1 (1. Instanz): Amtsgeric  
 Weitere Beteiligten (1)

SW01 Krüger ./ Rautenberg

Senden  
 Zur Genehmigung

Von: beA SAFE-ID  
 An: Amtsgericht Sommersturm (beA) (1264) via beA SAFE-ID;  
 Cc:  
 Betreff: Krüger ./ Neumann  
 Anlagen: Schriftsatz.pdf AnlageK1.pdf

Allgemein  
 Hier klicken für weitere  
 Angezeigter Empfänger:  
 beA Sendungspriorität:  
☐ Nachricht an diesen Em  
☐ beA eEB anfordern  
☐ beA Vertraulichkeitsstuf

Als Schriftsatz kennzeichnen:

☒ Schriftsatz.pdf  
☐ AnlageK1.pdf



## Versand über den zentralen Versanddialog *Senden an beA*

Für die Übermittlung von Dokumenten aus den diversen RA-MICRO Programmteilen an die beA Schnittstelle steht ein zentraler Versanddialog zur Verfügung.

## Senden an beA in der *RA-MICRO Word-Schnittstelle*

In der Funktion *RA-MICRO Drucken* kann im Bereich *E-Versand* die Option *beA* aktiviert werden.


Das in Word erstellte Dokument wird als Schriftsatz, nebst den über die Anlagenfunktion oder die im Bereich *Anlage-Dateien* aus dem Dateisystem / der E-Akte hinzugefügten Anlagen, über den Versanddialog per *E-Brief* an das *RA-MICRO beA Postausgangsfach* im *Postausgang* gesendet.

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Wird das Dokument über die Beteiligtenauswahl in der Word-Schnittstelle (\*B<Aktennummer>) direkt an z. B. ein Gericht adressiert, wird die ID des Gerichts sowie das Gerichtsaktenzeichen aus der ersten Betreffzeile der Adresse in der Akte automatisch an den zentralen Dialog und an den *E-Brief* weitergereicht. Lediglich der beA Absender (anwaltlicher RA-MICRO Benutzer mit SAFE-ID in der *Benutzerverwaltung*) ist noch auszuwählen.

## **Senden an beA aus der RA-MICRO E-Akte und dem RA-MICRO Postkorb**

Dokumente können markiert und mittels des zentralen Versanddialogs per *E-Brief* an das RA-MICRO beA Postausgangsfach im Postausgang gesendet werden.



Im Versanddialog werden die Empfänger SAFE-IDs, die in den Adressen der jeweiligen Aktenbeteiligten gespeichert wurden, zur Auswahl vorgeschlagen.

## **Senden an beA aus dem RA-MICRO Gebührenprogramm**

Anträge, die aus dem *Gebührenprogramm* an ein Gericht adressiert werden, können direkt an die beA Schnittstelle gesendet werden. In den Gebührenprogrammteilen zur Erstellung von Kostenfestsetzungs-, Prozesskostenhilfe-, Verfahrenskostenhilfe- sowie Beratungshilfeanträgen steht ein beA Button zur Verfügung, mit Hilfe dessen über den zentralen Versanddialog ein *E-Brief* in das RA-MICRO beA Postausgangsfach im Postausgang gesendet werden kann.

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Gegenstandswert: 5.410,00 EUR

1.3 Geschäftsgebühr §§ 49, 14, Nr. 2300 VV RVG	347,50 EUR
1.2 Termingebühr § 49, Nr. 3104 VV RVG	320,40 EUR
Zwischensumme der Gebührenpositionen	667,90 EUR
Pauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 VV RVG	40,00 EUR
Zwischensumme netto	707,90 EUR
19 % Umsatzsteuer Nr. 7008 VV RVG	134,43 EUR
<b>zu zahlender Betrag</b>	<b>842,33 EUR</b>

Für eine außergerichtliche Vertretung desselben Gegenstandes habe ich eine Geschäftsgebühr gem. VV 2300 2303 bzw. 2400 2403 nicht erhalten.

Kontaktdaten:  
RA-MICRO  
RA-MICRO GmbH  
Hauptstraße 10  
10117 Berlin

FinePrint Seite: 1 / 5 Zoom: 100 % Exemplare: 1

Navigation: **beA**

Wie beim Versand aus der Word-Schnittstelle auch, wird die ID des Gerichts und das Aktenzeichen, sofern es in der Akte zum Aktenbeteiligten in der ersten Betreffzeile gespeichert wurde, automatisch zum *E-Brief* hinzugefügt, so dass lediglich die Auswahl des beA Absenders im Versanddialog erfolgen muss.

## Empfang und Verarbeitung von EDA-Nachrichten im *RA-MICRO E-Mahnverfahren* über beA

Eingehende beA Nachrichten der Mahngerichte werden automatisch in das neue Verzeichnis *beA\_Eingang* abgelegt und EDA-Dateien im Unterverzeichnis *attachments* gespeichert. Bei der Verarbeitung im *E-Mahnverfahren* wird durch Ausführung der Funktion *EGVP / Datei von EGVP empfangen* neben dem Verzeichnis *EGVP\_Eingang* auch automatisch das Verzeichnis *beA\_Eingang* auf neue Nachrichten der Mahngerichte geprüft. Die Verarbeitung der Nachrichten in der Funktion *E-Mahnverfahren* erfolgt wie bisher.

### Demnächst im *E Mahnverfahren* verfügbar:

- Das Senden von EDA-Dateien mit Anträgen auf Erlass eines Mahnbescheids und mit Folgeanträgen über beA wird im Laufe des Jahres 2019 ermöglicht werden, da es konzeptionelle Änderungen erfordert. Bis dahin empfehlen wir wie bisher, den Versand über EGVP und den Governikus Communicator Justiz Edition durchzuführen.

## Übergabe des ZV-Auftrag Formulars an beA

Der über die Funktion *ZV-Auftrag Formular* erstellte Vollstreckungsauftrag an die Gerichtsvollzieherin / den Gerichtsvollzieher – zur Vollstreckung von Geldforderungen – kann per beA an den Gerichtsvollzieher direkt oder an die GVZ-Verteilerstelle übermittelt werden. Dafür ist auf der Karteikarte *Antrag* die Option *Übermittlung per beA* zu wählen und der beA-Benutzer auszuwählen, über dessen Postfach der Auftrag gesendet werden soll. Im Anhang der Nachricht befinden sich der Vollstreckungsauftrag sowohl als PDF als auch als strukturierter XML-Datensatz sowie die aus der E-Akte individuell zu wählenden Dokumente.

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

**ZV-Auftrag Formular**

☒ Einzelerstellung ☐ Stapelerstellung

Antrag	Modul- auswahl	Modul A	Module B/C	Modul P	Modul Q	Forderungs- aufstellung
Akte		62/17DS03				Schott./Petry
Schuldner		Joy Petry, Uhuweg 101, 19406 Borkow				
Gerecht/Gerechtsvollzieher		90124	<input type="checkbox"/> Geschäftsstelle Amtsgericht Ludwigslust, 19370 Parchim			
<input checked="" type="checkbox"/> RA-Gebühren berechnen <input checked="" type="checkbox"/> Buchung in Forderungskonto <input checked="" type="checkbox"/> Speichern in Aktenkonto <input type="checkbox"/> Mit Übersendungsanschriften						
Unterordner E-Akte						
Kontaktdaten	<input type="checkbox"/> Gläubiger <input checked="" type="checkbox"/> Gläubigervertreter					
	Telefon	030				
	Fax					
	E-Mail					
	<a href="#">Rechtsverbindliche elektronische Kommunikationswege (z.B. De-Mail, EGVP, besonderes Anwaltspostfach)</a>					
	Geschäftszeichen	62/17DS03 DP/HIL/ / ds				
<input type="checkbox"/> Gläubiger beabsichtigt, für die Gerichtsvollzieherkosten ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen						
Ausgabe	<input type="radio"/> Drucker <input type="radio"/> Übermittlung per EGVP <input checked="" type="radio"/> Übermittlung per beA		<div> <div>Anlagen</div> <div>Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Wedding vom 09.03.2018</div> </div>			
		beA Benutzer 1, Rudolph Recht				

Mit Bestätigung des OK Buttons wird die Nachricht an den Signaturordner des beA Benutzers übergeben.

**Postausgang**

beA Postausgang

Karte, Zertifikat, Signieren, Zurückstellen, Upload, Journal, Info

beA Nachrichten

Akte	Bezeichnung	Bemerkung	Empfänger	Zeichen Empfänger	Wartend seit
<b>Datum: Heute</b>					
340/18	Schott ./ Petry		"Amtsgericht Wed...	Keins	Mo 10.09.2018 09:...
103/16	Schott ./ Petry		"Amtsgericht Sont...	Keins	Mo 10.09.2018 08:...

Von dort kann die Nachricht ggf. signiert und an die beA Schnittstelle übergeben werden.

## beA Postausgang im RA-MICRO Postausgang

### Allgemein

Im RA-MICRO Postausgang gibt es einen neuen Bereich *beA Postausgang*, über den der Versand von Nachrichten an die beA Schnittstelle erfolgt.

**Postausgang**

Datei, Postausgang (24), **beA Postausgang (11)**, eEB Ausgangsliste

Karte, Zertifikat, Signieren, Zurückstellen, Upload, Zustellstatus aktualisieren, beA Refresh, Abgemeldet, Einstellungen, Journal, Beenden

beA Nachrichten, beA Verbindungsstatus, Programm

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Für jeden in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* gespeicherten anwaltlichen Benutzer mit SAFE-ID wird ein *beA Postausgangsfach* im *beA Postausgang* angezeigt. In diesem *beA Postausgangsfach* ist das Senden per Karte und Zertifikat möglich.

Enthalten beA Nachrichten Anlagen, die als Schriftsatz gekennzeichnet sind, ist es notwendig, diese für den Versand mit einer Mitarbeiterkarte oder per Zertifikat vor dem Versand an ein Gericht zu signieren.

Vor der Übergabe der Nachrichten an die beA Schnittstelle der BRAK werden programmseitig folgende Plausibilitätsprüfungen durchgeführt:

- Signatur von Schriftsätzen notwendig und enthalten?
- Gültige Empfängeradresse?
- Größe der Anlagen gesamt - insgesamt sind 60 MB möglich.
- Anzahl der Anlagen - insgesamt sind 100 möglich.
- Betreffzeile und Aktennummer vorhanden?





Nachrichten, die ob vorgenannter Prüfungen nicht gesendet werden können, verbleiben im Postausgang.

### Demnächst im *RA-MICRO beA Postausgang* verfügbar:

- Über den Link in der Liste der zu versendenden bzw. gesendeten Nachrichten können die gespeicherten Daten in der E-Akte eingesehen werden.
- Die Nachrichten können im beA Postausgang geändert werden; z. B. Austausch der Anlagen, Zugriff auf weitere Anlagen aus der E-Akte.
- Versand mit elektronischem Empfangsbekenntnis (eEB).

## E-Briefe vom Versand zurückstellen und ggf. löschen

Fällt bei Kontrolle der an die beA Schnittstelle zu versendenden *E-Briefe* im *beA Postausgang* auf, dass noch Änderungen oder Korrekturen vorgenommen werden müssen, können diese Nachrichten vom Versand zurückgestellt werden. Zurückgestellte Nachrichten werden optisch als inaktive Nachrichten dargestellt.

		Akte	Bezeichnung	Bemerkung	Empfänger	Zeichen Empfänger	wartend seit	
- Datum: Heute								
	4/17	Müller/Meier	Müller/Meier	"Amtsgericht Cob..."	12 C 580/16	Di 19.12.2017 14:30		
	4/17	Müller/Meier		"Amtsgericht Cob..."	12 C 580/16	Di 19.12.2017 11:44		

Sie werden bei Auslösen des Versands per Karte oder Zertifikat ignoriert und verbleiben im *beA Postausgangsfach*. Durch erneutes Klicken auf *Zurückstellen* werden diese Nachrichten wieder aktiviert und würden nun beim Versand berücksichtigt.

Nachrichten können ausschließlich dann aus dem *beA Postausgangsfach* gelöscht werden, wenn sie zuvor als *zurückgestellt* markiert wurden.

## Signieren der Schriftsätze

Die am Arbeitsplatz installierte Signatursoftware startet nach Klick / Touch auf den Button *Signieren*. Alle als Schriftsatz markierten Anhänge der im jeweiligen *beA Postausgangsfach* vorhandenen und nicht zurückgestellten *E-Briefe* können im Stapel signiert werden.


In einer späteren Version wird auch die Signatur mit den Bordmitteln der beA Schnittstelle möglich sein. Die separate Installation einer Signatursoftware ist dann nicht mehr notwendig.

## Versand mit Karte

Die in einem *beA Postausgangsfach* enthaltenen Nachrichten können mit Klick / Touch auf den Button *Karte* im Stapel versendet werden. Je nach Art der Karte muss hierzu Nachfolgendes beachtet werden:

	Art der Karte		
	beA Basis Karte	beA Signaturkarte	beA Mitarbeiterkarte
Unsignierte Dokumente als Rechtsanwalt versenden	✓	✓	✗
Signierte Dokumente versenden	✓	✓	✓


Der Einzelversand von markierten Nachrichten ist ebenfalls möglich. Hierfür steht die Auswahl *Nur im beA Postausgang markierte Nachrichten senden* zur Verfügung.



## Versand mit Zertifikat


Für den Versand über ein Mitarbeiterzertifikat müssen die Schriftsätze in der Anlage der *Nachricht* vorab immer qualifiziert signiert werden. Hat das Zertifikat die Berechtigung zum Versand, können alle in einem *beA Postausgangsfach* enthaltenen und nicht zurückgestellten Nachrichten mit Klick / Touch auf den Button *Zertifikat* versendet werden.

Der Einzelversand von markierten Nachrichten ist ebenfalls möglich. Hierfür steht die Auswahl *Nur im beA Postausgang markierte Nachrichten senden* zur Verfügung.



## Dokumente aus dem *RA-MICRO beA Postausgang* in den beA WebClient hochladen


Für den Fall, dass die Sendefunktionalität zur beA Schnittstelle nicht gegeben ist, können die zu übermittelnden Nachrichten im Notfall an den beA Ordner exportiert und von dort aus über den beA WebClient hochgeladen und versendet werden.




Der Weg über diesen manuellen Upload aus dem beA Ordner bleibt im *Postausgang* erhalten, ist jedoch in der Word-Schnittstelle nicht mehr verfügbar.

## Gesendete beA Nachrichten / Zustellstatus

An die beA Schnittstelle der BRAK gesendete Nachrichten verbleiben im *RA-MICRO Postausgang* zunächst im Ausgang des jeweiligen beA Postausgangsfachs und werden in der Spalte *Wartend seit* mit einem grauen Haken und dem Tooltip "Auf dem beA Server auf Zustellung wartend" versehen.




Erst wenn beA Nachrichten erfolgreich an den Empfänger zugestellt wurden, werden sie in den Ordner *Gesendete Elemente* verschoben und in der Spalte *Zustellung geprüft* mit einem grünen Haken und dem Tooltip "Erfolgreich zugestellt" versehen.



Für bereits versandte und noch auf Zustellung wartende beA Nachrichten im *RA-MICRO Postausgang* kann die Statusprüfung manuell über die Schaltfläche *Zustellstatus aktualisieren* ausgelöst werden.

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen



## Klebezettel über den Versandstatus in der E-Akte

Parallel dazu erhält das Hauptdokument der beA Nachricht bei der Erstellung und Speicherung in die *E-Akte* einen beA Klebezettel, der den Versandstatus dokumentiert.

1. Zunächst wird der offene Versand dokumentiert:




2. Wenn die Nachricht an die beA Schnittstelle gesendet wurde, wird der beA Klebezettel mit „An beA übergeben [Datum] [Uhrzeit]“ aktualisiert. Bislang waren diese Nachrichten mit „Gesendet am [Datum] [Uhrzeit]“ versehen.



3. Sobald eine beA Nachricht an den Empfänger zugestellt wurde, erfolgt eine weitere Aktualisierung des beA Klebezettels mit dem Zeitpunkt der Zustellung:



4. Falls eine noch nicht versendete Nachricht aus dem Postausgang gelöscht wird, erfolgt eine Abfrage, ob das Dokument auch aus der *E-Akte* gelöscht werden soll. Wird das Dokument nur aus dem *Postausgang* gelöscht und verbleibt es in der *E-Akte*, wird dort der beA Klebezettel wie folgt gekennzeichnet:





# Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen



5. Wenn eine beA Nachricht nicht über die beA-Schnittstelle versendet wird, sondern aus dem Postausgang per Uploadfunktion in einen Ordner exportiert wird für den anschließenden manuellen Versand über die beA Weboberfläche, wird dies in dem beA Klebezettel wie folgt gekennzeichnet:



## Übersicht beA Versandstatus:

St at us	E-Akte beA Klebezettel Abbildung	E-Akte beA Klebezettel Text	E-Akte beA Klebezettel Tooltip	Postausgang beA Postausgang Ordner	Postausgang beA Postausgang Spalte "Wartend seit" Symbol	Postausgang beA Postausgang Spalte "Wartend seit" Tooltip
1		Versand offen [Datum] [Uhrzeit]	Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr in den RA-MICRO beA Postausgang gespeichert.	Postausgang	Kein Symbol oder farbiger Kreis	Heute fällig oder Wartend seit [Tage] Tagen
2		An beA übergeben [Datum] [Uhrzeit]	Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr an die beA Schnittstelle gesendet.	Postausgang	Grauer Haken	Auf dem beA Server auf Zustellung wartend
3		Zustellung erfolgt [Datum] [Uhrzeit]	Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr von der beA Schnittstelle an den beA Empfänger zugestellt.	Gesendete Elemente	Grüner Haken	Erfolgreich zugestellt
		Gelöscht und nicht	Das Dokument wurde am	Nicht mehr im	Nicht mehr im	

# Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen


4	 Gelöscht und nicht versen... 03.12.2018 16:48	versen.. . [Datum ] [Uhrzeit ]	[Datum] um [Uhrzeit] Uhr im RA-MICRO beA Postausgang gelöscht und nicht versendet.	<i>Postausg ang, da gelöscht</i>	<i>Postausga ng, da gelöscht</i>	<i>Nicht mehr im Postausgang, da gelöscht</i>
5	 Exportiert für Upload 28.05.2019 16:29	Exporti ert für Upload [Datum ] [Uhrzeit ]	Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr exportiert und in den RA-MICRO beA Exportordner gespeichert.	Gesendet e Elemente	Roter Pfeil nach oben	Exportiert für Upload
6a	(geplant)	Fehler auf beA Server [Datum ] [Uhrzeit ]	Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr an die beA Schnittstelle gesendet aber aufgrund einer Fehlermeldung des beA Servers nicht an den Empfänger zugestellt.	Postausg ang	Rotes Warndreie ck	Keine Zustellung aufgrund Fehlermeldung des beA Servers
6b	(geplant)	Nicht zugeste llt und gelösch t [Datum ] [Uhrzeit ]	Das Dokument konnte auf Grund einer Fehlermeldung des beA Servers nicht zugestellt werden und wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr im RA-MICRO beA Postausgang gelöscht.	<i>Nicht mehr im Postausg ang, da gelöscht</i>	<i>Nicht mehr im Postausga ng, da gelöscht</i>	<i>Nicht mehr im Postausgang, da gelöscht</i>

## beA Journal

Das beA Journal wird entsprechend dem *beA Postausgangsfach* angezeigt, in welchem sich der Nutzer gerade befindet. Hierin werden die Ausgänge an die beA Schnittstelle genau protokolliert (Zertifikat, Karte, Uhrzeit usw.). Zusätzlich kann über einen Link im Journal das dazugehörige Dokument in der *E-Akte* geöffnet werden.

Der Zugriff auf das beA Journal ist über ein Recht in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung (Rechteverwaltung - E-Workflow - beA Postausgang)* geregelt.

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen



elektronisches Empfangsbekenntnis (eEB)

Einstellungen E-Workflow

In den *Einstellungen E-Workflow* kann unter der Karteikarte *Posteingang* die Einstellung *Verarbeitung von beA eEB (elektronische Empfangsbekenntnisse)* aktiviert/deaktiviert werden. Mit Aktivierung dieser Einstellung wird die Verarbeitung von elektronischen Empfangsbekenntnissen (eEB) zusätzlich im *Posteingang* ermöglicht. Über eine zusätzliche Spalte *eEB* kann die Verarbeitung der beA eEBs erfolgen. Bei Deaktivierung dieser Einstellung kann die Verarbeitung von eEBs ausschließlich über die *E-Akte* oder den *Postkorb* erfolgen.

Posteingang/E-Akte/Postkorb

Eingehende eEB Anforderungen werden im *Posteingang*, in der *E-Akte* und dem *Postkorb* in der Spalte *eEB* rot markiert. Diese Spalte kann im *Posteingang* über *Ansicht/Spaltenauswahl* eingeblendet werden.

Posteingang									
Quellen	Ansicht	Eingangsfach: 04				Weiterleitung (keine aut. Weiterleitung)			
				erhalten			eEB/Frist	Pool	Akte
beA	✓	✖		28.02.23 11:35					6/23
	✓	✖		28.02.23 11:35					6/23
	✓	✖		28.02.23 11:35					6/23
	✓	✖		28.02.23 11:35					6/23
	✓	✖		28.02.23 11:35					6/23
	✓	✖		28.02.23 11:35					6/23
	✓	✖		28.02.23 11:35					6/23

Mit Klick auf die rote Markierung kann die eEB Anforderung bearbeitet (bestätigt oder abgelehnt) werden.

beA eEB Erteilen

eEB zur Nachricht " " vom 28.02.2023

☒ Annehmen

☒ Eingang am 02.03.2023

Absender der Nachricht

Empfänger der Nachricht

Frist zur Akte 6/23

☒ Erweitert

☐ Ablehnen

Begründung

Erläuterung

Über die Option *Erweitert* kann ein eEB abgelehnt werden. Die Angabe einer Begründung und Erläuterung entspricht einer Pflichtangabe und ist daher erforderlich.

Über die Schaltflächen *Neue Wiedervorlage* und *Neue Frist* können Wiedervorlagen und Fristen gespeichert werden.

Nach Verarbeitung der beantworteten eEBs im *Posteingang* über *Speichern* oder *OK + Speichern + Schließen* stehen diese im *RA-MICRO beA Postausgang* zum Versand bereit. Werden eingehende eEB Anforderungen in der *E-Akte* oder dem *Postkorb* bearbeitet, stehen diese nach *OK + Schließen* des Fensters *eEB Bearbeitung* im *RA-MICRO beA Postausgang* zum Versand bereit. Ein abgegebenes eEB wird immer in den beA Postausgang des Benutzers gespeichert, an den das eEB adressiert war.

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Antworten auf eigene eEB Anforderungen sind im *Posteingang* am Zusatz „RE:“ am Anfang der Bemerkung erkennbar. Die vorgegebene Aktennummer kann nicht abgeändert werden. Nach Verarbeitung über *Speichern* oder *OK + Speichern + Schließen* wird das eEB visualisiert als Anlage zu der eigenen eEB Anforderung gespeichert.

Posteingang											
Quellen	Ansicht	Eingangsfach:	02	beA	...	Weiterleitung	(keine aut. Weiterleitung)	beA	02.03.23 12:26		
		erhalten				eEB/Frist	Pool	Akte	Aktenkurzbezeichnung	Untergeordnet E-Akte	Bemerkung
								3/23			RE: ...

## E-Brief/E-Versand und beA Postausgang

Im E-Brief kann durch Anwahl der Funktion *beA eEB anfordern* ein eEB angefordert werden. Dies ist nur möglich, wenn dem E-Brief mindestens eine Anlage angehängt wurde.

E-Brief (AltGr + .)

an Postkorb intern

an Postkorb extern

Deckungs-Anfrage

E-RSV

Rotzettel

Akten-Nr.

6/23SW01

Signaturordner

SW

Mandanten/Auftraggeber

Gegner

Behörden/Gerichte (1)

Weitere Beteiligte (1)

SW01 Krüger ./ Rautenberg

Senden

Von:

"S.Wianke" beA SAFE-ID

An:

Michael Lüdenscheid (1228) via beA SAFE-ID;

Zur Genehmigung

Cc:

Betreff:

Krüger ./ Neumann

Anlagen:

Schriftsatz.pdf

Allgemein

Hier klicken für weitere Optionen

Angezeigter Empfänger:

Michael Lüdenscheid (1228) via beA SAFE-

beA Sendungspriorität:

<Keine Priorität>

Nachricht an diesen Empfänger zum Signieren in den Signaturordner speichern

beA eEB anfordern


beA Vertraulichkeitsstufe: "persönlich/vertraulich"

Ausgabe: 02.05.2024

Seite 29 von 32

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Das Anfordern eines eEB ist ferner über den *E-Versand* und *Senden an beA* möglich.





E-Versand

×

1/19 Akte Ablage 2010

Vorschlag

Empfänger 



Versandweg

beA Absender

Kurzbrief

Zur Kenntnisnahme text1


...

Grußformel

Mit freundl. Grüßen RA texts1


...


Anlagen

 2

eEB

☐





Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Senden an beA

beA von

beA an

☐ eEB anfordern

Schriftsatz / Anlagen 0/2

☐ Postkorb Genehmigung Anw

☒ beA Ausgangs-Postfach Anw

Im *beA Postausgang* wurde eine neue Spalte *Mit eEB* aufgenommen. Durch einen grauen Haken in dieser Spalte ist gekennzeichnet, dass die Nachricht mit einer eigenen eEB Anforderung versandt wird.

Postausgang							
Datei		Postausgang (24)		beA Postausgang (11)		eEB Ausgangsliste	
beA Nachrichten		beA Verbindungsstatus		Programm			
beA Postausgangsfächer							
Datum: Heute (1)							
		6/23	Krüger ./, Rautenberg	Krüger ./, Neumann	via beA* <DE.BR...	5-23 SW	Do 02.03.23 16:17

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Über die Registerkarte *beA eEB* kann eine Übersicht der eigenen eEB Anforderungen mit dem entsprechenden Status (angenommen, abgelehnt oder noch keine Antwort) eingesehen werden.

Postausgang

Postausgang (24)beA Postausgang (11)eEB Ausgangsliste

LöschenBeenden

Program

Angeforderte beA eEB

Absender	Empfänger	Betreff	Akte	Bezeichnung	eEB angefordert	eEB beantwortet	Status	E-Akte
					24.01.2023 10:26	24.01.2023 15:23	angenommen	
					25.01.2023 09:59	25.01.2023 12:28	angenommen	
					25.01.2023 12:35	26.01.2023 16:31	angenommen	
					22.02.2023 11:02	-		
					04.01.2023 09:35	17.01.2023 17:37	angenommen	
					26.01.2023 11:31	26.01.2023 11:49	angenommen	
					30.01.2023 14:59	-		
					23.02.2023 15:25	-		

Beim Löschen einer noch nicht versendeten eEB Antwort wird die ursprüngliche fremde eEB Anforderung in den Postkorb desjenigen Benutzers gespeichert, der die Nachricht gelöscht hat. Die fremde eEB Anforderung erhält in der Spalte *eEB* wieder eine rote Markierung und kann erneut bearbeitet werden.

Postkorb

DateiAnsichtE-AkteDruckdateienBriefdatei

Postkorb: Alle

Postkorb (3/35)

- Zentraler Postkorb (12)
- Alle Benutzer Postkörbe (2/23)

Nr.	eEB	Datum	Akte
1		12.06.19 14:30	9/19