

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

### Version vom 4. Dezember 2019, 12:25 Uhr (Quelltext anzeigen)

DFuchs (Diskussion | Beiträge)  
(→Posteingang/E-Akte/Postkorb)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

#### Zeile 136:

[[Datei:9\_bea\_zentraler\_dialog.png|link=]]

<br /><br />

–

====<u>Senden an&nbsp;beA in der "RA-MICRO Word-Schnittstelle"</u>====

–

In der Funktion "RA-MICRO Drucken" kann im Bereich "E-Versand" die Option "beA" aktiviert werden.

–

<br />

–

[[Datei:10\_bea\_word\_drucken.png|link=]]

–

<br /><br />

–

Das in Word erstellte Dokument wird als Schriftsatz, nebst den über die Anlagenfunktion oder die im Bereich "Anlage-Dateien" aus dem Dateisystem&nbsp;&nbsp;&nbsp;der&nbsp;E-Akte hinzugefügten Anlagen, über den Versanddialog per&nbsp;"E-Brief" an das&nbsp;"RA-MICRO beA&nbsp;Postausgangsfach" im&nbsp;"Postausgang" gesendet.

–

<br /><br />

–

Wird das Dokument über die Beteiligtenauswahl in der Word-Schnittstelle (\*B<Aktennummer>) direkt an z.&nbsp;B. ein Gericht adressiert, wird die ID des Gerichts sowie das Gerichtsaktenzeichen aus der ersten Betreffzeile der Adresse in der Akte automatisch an den zentralen Dialog und an den "E-Brief" weitergereicht. Lediglich der beA&nbsp;Absender (anwaltlicher RA-MICRO Benutzer mit SAFE-ID in der "Benutzerverwaltung") ist noch auszuwählen.

====<u>Senden an&nbsp;beA aus der "RA-MICRO&nbsp;E-Akte" und dem "RA-MICRO&nbsp;Postkorb"</u>====

### Version vom 22. Februar 2021, 16:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)  
(→Senden an beA in der RA-MICRO Word-Schnittstelle)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

#### Zeile 136:

[[Datei:9\_bea\_zentraler\_dialog.png|link=]]

<br /><br />

====<u>Senden an&nbsp;beA aus der "RA-MICRO&nbsp;E-Akte" und dem "RA-MICRO&nbsp;Postkorb"</u>====

## Version vom 22. Februar 2021, 16:23 Uhr

Hauptseite > Informationen zur Integration der beA Schnittstelle

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Kanzleisoftware-Schnittstelle der BRAK - Integration in den RA-MICRO E-Workflow .....            | 2  |
| 1.1 Allgemein .....                                                                                | 2  |
| 1.2 Arbeiten mit Karte oder Softwarezertifikat? .....                                              | 3  |
| 1.3 beA Konfiguration in der <i>RA-MICRO Benutzerverwaltung</i> .....                              | 3  |
| 1.3.1 Anwaltlicher Benutzer mit SAFE-ID .....                                                      | 3  |
| 1.3.2 Nicht anwaltlicher Benutzer ohne SAFE-ID .....                                               | 4  |
| 1.3.3 Berechtigungen für beA festlegen .....                                                       | 6  |
| 1.4 Erfassung der beA SAFE-ID und die beA SAFE-ID Suche im <i>RA-MICRO Adressfenster</i> .....     | 6  |
| 1.5 Empfang von beA Nachrichten im <i>RA-MICRO Posteingang</i> .....                               | 8  |
| 1.5.1 beA Nachrichten werden nicht abgeholt - mögliche Ursachen .....                              | 8  |
| 1.6 beA Nachrichten erstellen .....                                                                | 9  |
| 1.6.1 Allgemeine Informationen .....                                                               | 9  |
| 1.6.2 <i>E-Brief</i> als beA Trägernachricht .....                                                 | 9  |
| 1.6.3 Notwendige Ein- und Angaben für den Versand an beA .....                                     | 10 |
| 1.7 Versand über den zentralen Versanddialog <i>Senden an beA</i> .....                            | 12 |
| 1.7.1 Senden an beA aus der <i>RA-MICRO E-Akte</i> und dem <i>RA-MICRO Postkorb</i> .....          | 12 |
| 1.7.2 Senden an beA aus dem <i>RA-MICRO Gebührenprogramm</i> .....                                 | 13 |
| 1.8 Empfang und Verarbeitung von EDA-Nachrichten im <i>RA-MICRO E-Mahnverfahren</i> über beA ..... | 13 |
| 1.9 Übergabe des ZV-Auftrag Formulars an beA .....                                                 | 14 |
| 1.10 beA Postausgang im <i>RA-MICRO Postausgang</i> .....                                          | 15 |
| 1.10.1 Allgemein .....                                                                             | 15 |
| 1.10.2 <i>E-Briefe</i> vom Versand zurückstellen und ggf. löschen .....                            | 15 |
| 1.10.3 Signieren der Schriftsätze .....                                                            | 16 |
| 1.10.4 Versand mit Karte .....                                                                     | 16 |
| 1.10.5 Versand mit Zertifikat .....                                                                | 16 |
| 1.10.6 Dokumente aus dem <i>RA-MICRO beA Postausgang</i> in den beA WebClient hochladen .....      | 17 |
| 1.11 Gesendete beA Nachrichten / Zustellstatus .....                                               | 17 |
| 1.12 Klebezettel über den Versandstatus in der E-Akte .....                                        | 18 |
| 1.13 beA Journal .....                                                                             | 21 |
| 1.14 elektronisches Empfangsbekenntnis (eEB) .....                                                 | 21 |
| 1.14.1 Einstellungen E-Workflow .....                                                              | 21 |
| 1.14.2 Posteingang/E-Akte/Postkorb .....                                                           | 22 |
| 1.14.3 E-Brief/E-Versand und beA Postausgang .....                                                 | 24 |

## Kanzleisoftware-Schnittstelle der BRAK - Integration in den RA-MICRO E-Workflow

### Allgemein

Die Unterstützung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) der BRAK in RA-MICRO folgt im Wesentlichen dem E-Workflow mit *Posteingang*, *E-Brief* und *Postausgang*.

Alle beA Berechtigungen für Mitarbeiter/Zertifikate und Anwälte müssen direkt über den beA WebClient der

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

BRAK eingerichtet werden.

Informationen zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach:

[Informationen der BRAK](#)

[RA-MICRO FAQ zum ERV](#)

## Arbeiten mit Karte oder Softwarezertifikat?

---

Nachrichten können grundsätzlich mit einer entsprechenden Karte oder einem Softwarezertifikat empfangen und gesendet werden. Das Senden bzw. Empfangen von Nachrichten per Karte erfordert die doppelte Eingabe der zur Karte gehörenden PIN. Bei der Nutzung eines Softwarezertifikates fällt die Eingabe der PIN weg und die Nachrichten werden automatisch im *RA-MICRO Posteingang* abgerufen, sofern eine Zuordnung des beA Postfaches zu einem *RA-MICRO Eingangsfach* erfolgt ist.

## beA Konfiguration in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung*

---

Die beA Konfiguration für einen anwaltlichen RA-MICRO Benutzer mit eigenem beA Postfach kann mit Hilfe der neuen beA Spalte in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* vorgenommen werden:

### **Anwaltlicher Benutzer mit SAFE-ID**

---

Ein anwaltlicher Benutzer hat zur Adressierung über das beA eine SAFE-ID erhalten. Voraussetzung für das Eintragen dieser SAFE-ID ist, dass der Benutzer eine eigene RA-MICRO Adressnummer mit Anredeschlüssel 3, 5, 6, 7 oder 10 hat, welche zu dem entsprechenden Benutzer in der *Benutzerverwaltung* gespeichert wurde. Fehlt die Adresse, wird das Adressfenster automatisch zur Erfassung der Adressdaten geöffnet.

Wird hier zusätzlich ein Softwarezertifikat gespeichert, kann der Abruf bzw. der Versand auch ohne die

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Nutzung der beA Karte erfolgen. Das Zertifikat wird verschlüsselt gespeichert. Wird hier kein Softwarezertifikat ausgewählt und gespeichert, ist der Abruf und Versand von beA Nachrichten ausschließlich mit der beA Karte möglich.

Hat der Benutzer kein Start-Passwort für RA-MICRO festgelegt, muss dies nach Eintragung von beA Daten nun zwingend erfolgen.

## **Nicht anwaltlicher Benutzer ohne SAFE-ID**

Für nicht anwaltliche Benutzer kann in der *Benutzerverwaltung* ein Zertifikat mit entsprechendem Passwort gespeichert werden oder der Benutzer verwendet die beA Karte für Mitarbeiter. Bei Nutzung der Mitarbeiterkarte sind keine Angaben in der *Benutzerverwaltung* notwendig.

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Leipzig (3)

Start-Passwort Diktatzeic.. SB Telefon E-Mail beA

\*\*\*\*

beA-Autorisierung für A. Klein

\*\*\*\*

Zertifikat D:\ra\beA\Certs\...p12.enc

\*\*\*\*

Passwort ..... i

\*\*\*\*

Zertifikat autorisiert für beA-Postfächer: M.Klein  
D.Schmidt

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

✓ ✗

Zu dem Software-Zertifikat muss in der Benutzerverwaltung das Passwort eingegeben werden, welches bei der Zertifikatserstellung im beA-Webclient vergeben wurde.



beA  
Digital. Einfach. Sicher.

## Zertifikatserstellung

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung Ihrer Softwarezertifikate (pdf, 318kB)

Softwarezertifikat 1

© copyright by Zertifizierungsstelle Bundesnotarkammer




BUNDESNOTARKAMMER  
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE



High Security  
Signaturcenter  
ASB 70003

Beim Importieren des Software-Zertifikats wird eine weitere PIN vergeben, welche zur Anmeldung mit dem Zertifikat im beA-Webclient erforderlich ist.

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen



Diese zweite PIN ersetzt nicht das bei der Zertifikatserstellung vergebene Passwort.

Hat der Benutzer kein Start-Passwort für RA-MICRO festgelegt, muss dies nach der Eintragung von beA Daten auch hier nun zwingend erfolgen.

## Berechtigungen für beA festlegen

Über die KSW-Schnittstelle wird die Zuordnung der Zertifikate zu den beA Postfächern ermittelt und im Fenster zur Autorisierung des Benutzers angezeigt. Der Gesamtberechtigungsumfang kann nicht angezeigt werden. Diese Angaben werden von der KSW-Schnittstelle der BRAK nicht zur Verfügung gestellt und sind somit über den beA WebClient zu prüfen und ggf. anzupassen.

Sind für ein Zertifikat keine Rechte vergeben, können auch keine beA-Postfächer über den *Posteingang* abgerufen und keine Nachrichten versendet werden. Wichtig für den Abruf im *Posteingang* sind die Rechte:

- *Nachrichtenübersicht öffnen* und
- *Nachricht öffnen*

Das Recht für persönlich / vertrauliche Nachrichten kann bei Bedarf ebenfalls vergeben werden.

Das Recht zur Nutzung der *beA-Postausgangsfächer* im *RA-MICRO Postausgang* wird je Benutzer über die *RA-MICRO Benutzerverwaltung | Rechteverwaltung* im Bereich *E-Workflow | beA Postausgang* festgelegt. Ferner kann pro Benutzer definiert werden, ob das beA Journal eingesehen werden darf.

## Erfassung der beA SAFE-ID und die beA SAFE-ID Suche im RA-MICRO Adressfenster

Im *Adressfenster* kann zu anwaltlichen Adressen (Anredeschlüssel 3, 5, 6, 7, und 10) die beA SAFE-ID erfasst werden, um sie im Nachgang komfortabel im *RA-MICRO E-Brief* als Empfänger von beA Nachrichten auswählen zu können.

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Adressfenster (AltGr + a)

Adressnummer: **neu**    Neu    Kopieren    Löschen    Adressen:    Akten:

**Adresse**

LKZ | Anrede: **5 - Rechtsanwalt**

1. Adresszeile: **Herrn Rechtsanwalt**

Titel | Vorname:

Adel | Nachname:

Adresszusatz:

Straße:

PLZ | Ort:

Briefanrede: **Sehr geehrter Herr Kollege ,**    An.-Partner

1. Telefon:

2. Telefon:

Mobiltelefon:

Telefax:

Homepage:

E-Mail:

**beA SAFE-ID:**

Kennzeichen 1 - 3:

Staatsangehörigkeit:

**Konto**

Bank:

BLZ:    Nummer:

BIC:    BLZ    Kontonummer    BLZ    Kontonummer

IBAN:

Inh:

**E-Anwaltspost - Senden an RA-MICRO APP Benutzer**

RMO Kundennummer:

RMO Benutzernummer:

RA-MICRO APP E-Mail Konto:

**Adressnotiz**

neuer Mandant    textemail1

**beA**

Bei Bedarf können pro Adresse auch mehrere Ansprechpartner mit eigener beA SAFE-ID gespeichert werden.

Ansprechpartner zur Adresse

Ansicht

| AdressNr. | Anrede | Titel | Vorname | Name | Telefon 1 | Mail | Bemerkung | SAFE-ID    |
|-----------|--------|-------|---------|------|-----------|------|-----------|------------|
|           |        |       |         |      |           |      |           | <b>beA</b> |

Über die integrierte beA Suche ist die SAFE-ID anhand der eingegebenen Adressdaten schnell ermittelt und kann per Knopfdruck in die RA-MICRO Adresse übernommen werden.

**beA Suche beA SAFE-ID**

Vorname: **Jochen**    Nachname: **Muster**

Postleitzahl: **10117**    Ort: **Berlin**

**Suche**

| Nachname | Vorname | Postleitzahl | Ort | SAFE-ID | beA Benutzername | E-Mail | Firma |
|----------|---------|--------------|-----|---------|------------------|--------|-------|
|          |         |              |     |         |                  |        |       |

**✓**    **✗**

Zusätzlich ist es möglich, auch in nicht anwaltlichen Adressen die SAFE-ID zu speichern, um diese ebenfalls im *RA-MICRO E-Brief* als Empfänger auswählen zu können.

## Empfang von beA Nachrichten im RA-MICRO Posteingang

Um Nachrichten eines beA Postfachs zu empfangen, wird das beA Postfach einem *Eingangsfach* im *RA-MICRO Posteingang* zugeordnet. Dies erfolgt über die Quelle *beA Import mit Zertifikat o. Karte*. Die in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* gespeicherten beA Postfachinhaber stehen zur Auswahl.



Ist für ein beA Postfach auch ein Softwarezertifikat in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* gespeichert worden, erfolgt der Abruf automatisch. Alternativ können beA Nachrichten per Karte und doppelter PIN-Eingabe abgerufen werden. Hierfür steht im *RA-MICRO Posteingang* ein Button mit beA Kennzeichnung in der Toolbar zur Verfügung. Ein Klick bzw. Touch auf diesen startet den Abruf mit Karte.



Der beA Button wird um einen Zeitstempel mit dem Datum des letzten Abrufs ergänzt. Dies ist im Tooltip auch noch einmal detailliert erläutert.

Vom *Posteingang* abgerufene beA Nachrichten werden im beA WebClient in einen separaten Ordner *Importiert* für abgerufene Nachrichten verschoben, da sie über die beA Schnittstelle nicht als *Gelesen* markiert werden können.

## beA Nachrichten werden nicht abgeholt - mögliche Ursachen

- Das beA Zertifikat eines Benutzers verfügt nicht über die erforderlichen beA Berechtigungen für den Nachrichtenabruf. Die Berechtigungen können im *beA WebClient* der BRAK geändert werden.
- Die beA Mitarbeiterkarte verfügt nicht über die erforderlichen beA Berechtigungen für den Nachrichtenabruf. Die Berechtigungen können im *beA WebClient* der BRAK geändert werden.
- Zum beA Zertifikat eines Benutzers ist das falsche Passwort/die falsche PIN gespeichert (die Begrifflichkeiten werden im beA nicht konsequent genutzt - bei Vergabe heißt es Passwort, bei Änderung wird dieses Passwort als PIN eingefordert). In der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* ist das richtige Passwort /die richtige PIN einzutragen.
- Dem beA Postfach ist im "*RA-MICRO Posteingang* ein *Eingangsfach* zuzuordnen. Zuvor ist in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* das beA Postfach einem RA-MICRO Benutzer zuzuordnen. Es reicht nicht aus, das beA Postfach per Eingabe der SAFE-ID in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* anzulegen, es muss dann auch in den *Quellen des RA-MICRO Posteingangs* aktiviert werden.

## beA Nachrichten erstellen

---

### **Allgemeine Informationen**

---

Alle Dokumente, die aus RA-MICRO an die beA Schnittstelle gesendet werden, gehen zusammen mit einem *E-Brief* als erforderlicher Nachrichtenträger über den *RA-MICRO beA Postausgang* an die beA Schnittstelle der BRAK. Vor der Übergabe an die beA Schnittstelle werden diese *E-Briefe* programmseitig in beA-konforme Nachrichten umgewandelt. Da formatierte Trägernachrichten von der beA Schnittstelle nicht unterstützt werden, kann auf die Verwendung von speziell – z. B. mit Grafiken oder Tabellen – formatierten *E-Brief* Briefköpfen verzichtet werden.

Senden aus dem *RA-MICRO beA Postausgang* an die beA Schnittstelle der BRAK kann:

- ...der Besitzer des beA Postfachs (der Anwalt) mit seiner beA Karte bzw. beA Signaturkarte. Die Schriftsätze in der Anlage des *E-Briefs* müssen in diesem Fall nicht qualifiziert signiert sein.
- ...oder ein Benutzer, der die Berechtigung für das *RA-MICRO beA Postausgangsfach* eines beA Postfachinhabers hat (*RA-MICRO Benutzerverwaltung - Rechteverwaltung - E-Workflow*) und über eine Mitarbeiterkarte oder ein Softwarezertifikat mit Berechtigung zum Senden für das entsprechende beA Postfach verfügt. Die Schriftsätze in der Anlage des *E-Briefs* müssen in diesem Fall qualifiziert signiert sein, wenn an ein Gericht gesendet wird.

### **E-Brief als beA Trägernachricht**

---

Unter den Absendern in der Auswahl unter dem Button *Von:* werden die in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* gespeicherten anwaltlichen Benutzer mit einer SAFE-ID zusätzlich zu den E-Mail-Konten zur Auswahl angeboten. Wird nun ein beA Absender ausgewählt, stehen unter den Empfängern in der Auswahl unter dem Button *An:* nur noch beA Empfänger aus dem RA-MICRO Adressbestand zur Verfügung. Sind Adressen zur Akte gespeichert, die SAFE-IDs enthalten, können diese zur Adressierung der Nachricht bequem über den Beteiligtenbaum durch Klick / Touch dem Empfängerfeld hinzugefügt werden.

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zusätzlich kann direkt in den beA Daten der BRAK nach SAFE-IDs von beA Nutzern gesucht werden. Mit Klick / Touch auf den Button *An:* öffnet sich die beA Adress-Suche. Die hierin gefundenen SAFE-IDs können mit Klick / Touch auf *OK* als Empfänger in den *E-Brief* übernommen werden.

Suche beA SAFE-ID

Vorname

Jochen

Nachname

Muster

Postleitzahl

10117

Ort

Berlin

Suche

| Nachname | Vorname | Postleitzahl | Ort | SAFE-ID | beA Benutzername | E-Mail | Firma |
|----------|---------|--------------|-----|---------|------------------|--------|-------|
|          |         |              |     |         |                  |        |       |

<

>

✓

✗

### Notwendige Ein- und Angaben für den Versand an beA

1. Im *E-Brief* ist die Eingabe einer Aktennummer und eines Betreffs erforderlich.
2. Mit Klick auf den Button *Von:* ist ein Absender mit einer beA SAFE-ID auszuwählen.
3. Die Schriftsätze in der Anlage des *E-Briefs* müssen als solche markiert werden. Dies ist über eine Auswahl möglich, die per Klick / Touch auf *Anlagen* geöffnet werden kann. Als Schriftsatz gekennzeichnete Anlagen werden grün markiert dargestellt. Ausschließlich Anlagen, die als Schriftsatz markiert sind, werden im *RA-MICRO beA Postausgang* signiert.

# Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

E-Brief (AltGr + .)

an Postkorb intern
an Postkorb extern
Deckungs-Anfrage
Rotzettel

Akten-Nr. 6/23SW01  
 Signaturordner SW

Mandanten/Auftraggeber  
 Gegner  
 Behörden/Gerichte (1)  
☒ I1 (1. Instanz): Amtsgeric  
 Weitere Beteiligten (1)

SW01 Krüger ./ Rautenberg

Senden  
 Zur Genehmigung

Von: beA SAFE-ID  
 An: Amtsgericht Sommersturm (beA) (1264) via beA SAFE-ID;  
 Cc:  
 Betreff: Krüger ./ Neumann  
 Anlagen: Schriftsatz.pdf AnlageK1.pdf

Allgemein  
 Hier klicken für weitere  
 Angezeigter Empfänger:  
 beA Sendungspriorität:  
☐ Nachricht an diesen Em  
☐ beA eEB anfordern  
☐ beA Vertraulichkeitsstuf

Als Schriftsatz kennzeichnen:  
☒ Schriftsatz.pdf  
☐ AnlageK1.pdf

Alle auswählen  
 Alle abwählen


Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

## Versand über den zentralen Versanddialog *Senden an beA*

Für die Übermittlung von Dokumenten aus den diversen RA-MICRO Programmteilen an die beA Schnittstelle steht ein zentraler Versanddialog zur Verfügung.

## Senden an beA aus der **RA-MICRO E-Akte** und dem **RA-MICRO Postkorb**


Dokumente können markiert und mittels des zentralen Versanddialogs per *E-Brief* an das *RA-MICRO beA Postausgangsfach* im *Postausgang* gesendet werden.



Im Versanddialog werden die Empfänger SAFE-IDs, die in den Adressen der jeweiligen Aktenbeteiligten gespeichert wurden, zur Auswahl vorgeschlagen.

## Senden an beA aus dem RA-MICRO Gebührenprogramm

Anträge, die aus dem *Gebührenprogramm* an ein Gericht adressiert werden, können direkt an die beA Schnittstelle gesendet werden. In den Gebührenprogrammteilen zur Erstellung von Kostenfestsetzungs-, Prozesskostenhilfe-, Verfahrenskostenhilfe- sowie Beratungshilfeanträgen steht ein beA Button zur Verfügung, mit Hilfe dessen über den zentralen Versanddialog ein *E-Brief* in das *RA-MICRO beA Postausgangsfach* im *Postausgang* gesendet werden kann.



Wie beim Versand aus der Word-Schnittstelle auch, wird die ID des Gerichts und das Aktenzeichen, sofern es in der Akte zum Aktenbeteiligten in der ersten Betreffzeile gespeichert wurde, automatisch zum *E-Brief* hinzugefügt, so dass lediglich die Auswahl des beA Absenders im Versanddialog erfolgen muss.

## Empfang und Verarbeitung von EDA-Nachrichten im RA-MICRO E-Mahnverfahren über beA

Eingehende beA Nachrichten der Mahngerichte werden automatisch in das neue Verzeichnis *beA\_Eingang* abgelegt und EDA-Dateien im Unterverzeichnis *attachments* gespeichert. Bei der Verarbeitung im *E-Mahnverfahren* wird durch Ausführung der Funktion *EGVP / Datei von EGVP empfangen* neben dem Verzeichnis *EGVP\_Eingang* auch automatisch das Verzeichnis *beA\_Eingang* auf neue Nachrichten der Mahngerichte geprüft. Die Verarbeitung der Nachrichten in der Funktion *E-Mahnverfahren* erfolgt wie bisher.

### **Demnächst im E Mahnverfahren verfügbar:**

- Das Senden von EDA-Dateien mit Anträgen auf Erlass eines Mahnbescheids und mit Folgeanträgen über beA wird im Laufe des Jahres 2019 ermöglicht werden, da es konzeptionelle Änderungen erfordert. Bis dahin empfehlen wir wie bisher, den Versand über EGVP und den Governikus Communicator Justiz Edition durchzuführen.

## Übergabe des ZV-Auftrag Formulars an beA

Der über die Funktion *ZV-Auftrag Formular* erstellte Vollstreckungsauftrag an die Gerichtsvollzieherin / den Gerichtsvollzieher – zur Vollstreckung von Geldforderungen – kann per beA an den Gerichtsvollzieher direkt oder an die GVZ-Verteilerstelle übermittelt werden. Dafür ist auf der Karteikarte *Antrag* die Option *Übermittlung per beA* zu wählen und der beA-Benutzer auszuwählen, über dessen Postfach der Auftrag gesendet werden soll. Im Anhang der Nachricht befinden sich der Vollstreckungsauftrag sowohl als PDF als auch als strukturierter XML-Datensatz sowie die aus der E-Akte individuell zu wählenden Dokumente.


Mit Bestätigung des OK Buttons wird die Nachricht an den Signaturordner des beA Benutzers übergeben.

Von dort kann die Nachricht ggf. signiert und an die beA Schnittstelle übergeben werden.

## beA Postausgang im *RA-MICRO Postausgang*

### Allgemein

Im *RA-MICRO Postausgang* gibt es einen neuen Bereich *beA Postausgang*, über den der Versand von Nachrichten an die beA Schnittstelle erfolgt.



Für jeden in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung* gespeicherten anwaltlichen Benutzer mit SAFE-ID wird ein *beA Postausgangsfach* im *beA Postausgang* angezeigt. In diesem *beA Postausgangsfach* ist das Senden per Karte und Zertifikat möglich.

Enthalten beA Nachrichten Anlagen, die als Schriftsatz gekennzeichnet sind, ist es notwendig, diese für den Versand mit einer Mitarbeiterkarte oder per Zertifikat vor dem Versand an ein Gericht zu signieren.

Vor der Übergabe der Nachrichten an die beA Schnittstelle der BRAK werden programmseitig folgende Plausibilitätsprüfungen durchgeführt:

- Signatur von Schriftsätzen notwendig und enthalten?
- Gültige Empfängeradresse?
- Größe der Anlagen gesamt - insgesamt sind 60 MB möglich.
- Anzahl der Anlagen - insgesamt sind 100 möglich.
- Betreffzeile und Aktennummer vorhanden?

Nachrichten, die ob vorgenannter Prüfungen nicht gesendet werden können, verbleiben im Postausgang.

#### **Demnächst im *RA-MICRO beA Postausgang* verfügbar:**

- Über den Link in der Liste der zu versendenden bzw. gesendeten Nachrichten können die gespeicherten Daten in der E-Akte eingesehen werden.
- Die Nachrichten können im beA Postausgang geändert werden; z. B. Austausch der Anlagen, Zugriff auf weitere Anlagen aus der E-Akte.
- Versand mit elektronischem Empfangsbekenntnis (eEB).

### **E-Briefe vom Versand zurückstellen und ggf. löschen**

Fällt bei Kontrolle der an die beA Schnittstelle zu versendenden *E-Briefe* im *beA Postausgang* auf, dass noch Änderungen oder Korrekturen vorgenommen werden müssen, können diese Nachrichten vom Versand zurückgestellt werden. Zurückgestellte Nachrichten werden optisch als inaktive Nachrichten dargestellt.

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

|  |  | Akte         | Bezeichnung  | Bemerkung           | Empfänger   | Zeichen Empfänger   | wartend seit |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--|
| - Datum: Heute                                                                    |                                                                                   |              |              |                     |             |                     |              |  |
|  | 4/17                                                                              | Müller/Meier | Müller/Meier | "Amtsgericht Cob... | 12 C 580/16 | Di 19.12.2017 14:30 |              |  |
|  | 4/17                                                                              | Müller/Meier |              | "Amtsgericht Cob... | 12 C 580/16 | Di 19.12.2017 11:44 |              |  |

Sie werden bei Auslösen des Versands per Karte oder Zertifikat ignoriert und verbleiben im *beA Postausgangsfach*. Durch erneutes Klicken auf *Zurückstellen* werden diese Nachrichten wieder aktiviert und würden nun beim Versand berücksichtigt.

Nachrichten können ausschließlich dann aus dem *beA Postausgangsfach* gelöscht werden, wenn sie zuvor als *zurückgestellt* markiert wurden.

## Signieren der Schriftsätze

Die am Arbeitsplatz installierte Signatursoftware startet nach Klick / Touch auf den Button *Signieren*. Alle als *Schriftsatz* markierten Anhänge der im jeweiligen *beA Postausgangsfach* vorhandenen und nicht zurückgestellten *E-Briefe* können im Stapel signiert werden.


In einer späteren Version wird auch die Signatur mit den Bordmitteln der beA Schnittstelle möglich sein. Die separate Installation einer Signatursoftware ist dann nicht mehr notwendig.

## Versand mit Karte

Die in einem *beA Postausgangsfach* enthaltenen Nachrichten können mit Klick / Touch auf den Button *Karte* im Stapel versendet werden. Je nach Art der Karte muss hierzu Nachfolgendes beachtet werden:

|                                                  | Art der Karte   |                   |                      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|                                                  | beA Basis Karte | beA Signaturkarte | beA Mitarbeiterkarte |
| Unsignierte Dokumente als Rechtsanwalt versenden | ✓               | ✓                 | ✗                    |
| Signierte Dokumente versenden                    | ✓               | ✓                 | ✓                    |

Der Einzelversand von markierten Nachrichten ist ebenfalls möglich. Hierfür steht die Auswahl *Nur im beA Postausgang markierte Nachrichten senden* zur Verfügung.




## Versand mit Zertifikat

Für den Versand über ein Mitarbeiterzertifikat müssen die Schriftsätze in der Anlage der *Nachricht* vorab immer qualifiziert signiert werden. Hat das Zertifikat die Berechtigung zum Versand, können alle in einem *beA Postausgangsfach* enthaltenen und nicht zurückgestellten Nachrichten mit Klick / Touch auf den Button

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen


*Zertifikat* versendet werden.

Der Einzelversand von markierten Nachrichten ist ebenfalls möglich. Hierfür steht die Auswahl *Nur im beA Postausgang markierte Nachrichten senden* zur Verfügung.



## Dokumente aus dem RA-MICRO beA Postausgang in den beA WebClient hochladen


Für den Fall, dass die Sendefunktionalität zur beA Schnittstelle nicht gegeben ist, können die zu übermittelnden Nachrichten im Notfall an den beA Ordner exportiert und von dort aus über den beA WebClient hochgeladen und versendet werden.



Der Weg über diesen manuellen Upload aus dem beA Ordner bleibt im *Postausgang* erhalten, ist jedoch in der Word-Schnittstelle nicht mehr verfügbar.


## Gesendete beA Nachrichten / Zustellstatus

An die beA Schnittstelle der BRAK gesendete Nachrichten verbleiben im *RA-MICRO Postausgang* zunächst im Ausgang des jeweiligen beA Postausgangsfachs und werden in der Spalte *Wartend seit* mit einem grauen Haken und dem Tooltip "Auf dem beA Server auf Zustellung wartend" versehen.




## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Erst wenn beA Nachrichten erfolgreich an den Empfänger zugestellt wurden, werden sie in den Ordner *Gesendete Elemente* verschoben und in der Spalte *Zustellung geprüft* mit einem grünen Haken und dem Tooltip "Erfolgreich zugestellt" versehen.



Für bereits versandte und noch auf Zustellung wartende beA Nachrichten im *RA-MICRO Postausgang* kann die Statusprüfung manuell über die Schaltfläche *Zustellstatus aktualisieren* ausgelöst werden.



## Klebezettel über den Versandstatus in der E-Akte

Parallel dazu erhält das Hauptdokument der beA Nachricht bei der Erstellung und Speicherung in die *E-Akte* einen beA Klebezettel, der den Versandstatus dokumentiert.

1. Zunächst wird der offene Versand dokumentiert:



2. Wenn die Nachricht an die beA Schnittstelle gesendet wurde, wird der beA Klebezettel mit „An beA übergeben [Datum] [Uhrzeit]“ aktualisiert. Bislang waren diese Nachrichten mit „Gesendet am [Datum] [Uhrzeit]“ versehen.




3. Sobald eine beA Nachricht an den Empfänger zugestellt wurde, erfolgt eine weitere Aktualisierung des beA Klebezettels mit dem Zeitpunkt der Zustellung:

# Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen



4. Falls eine noch nicht versendete Nachricht aus dem Postausgang gelöscht wird, erfolgt eine Abfrage, ob das Dokument auch aus der *E-Akte* gelöscht werden soll. Wird das Dokument nur aus dem *Postausgang* gelöscht und verbleibt es in der *E-Akte*, wird dort der beA Klebezettel wie folgt gekennzeichnet:





5. Wenn eine beA Nachricht nicht über die beA-Schnittstelle versendet wird, sondern aus dem Postausgang per Uploadfunktion in einen Ordner exportiert wird für den anschließenden manuellen Versand über die beA Weboberfläche, wird dies in dem beA Klebezettel wie folgt gekennzeichnet:



## Übersicht beA Versandstatus:

| St<br>at<br>us | E-Akte<br>beA<br>Klebezettel<br>Abbildung | E-Akte<br>beA<br>Klebez<br>ettel<br>Text         | E-Akte<br>beA Klebezettel<br>Tooltip                                                        | Postaus<br>gang<br>beA<br>Postaus<br>gang<br>Ordner | Postausg<br>ang<br>beA<br>Postausg<br>ang<br>Spalte<br>"Wartend<br>seit"<br>Symbol | Postausgang<br>beA Postausgang<br>Spalte "Wartend<br>seit"<br>Tooltip |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1              |                                           | Versand<br>offen<br>[Datum<br>]<br>[Uhrzeit<br>] | Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr in den RA-MICRO beA Postausgang gespeichert. | Postausgang                                         | Kein Symbol oder farbiger Kreis                                                    | Heute fällig oder Wartend seit [Tage] Tagen                           |
| 2              |                                           | An beA übergeben<br>[Datum<br>]                  | Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr an die beA Schnittstelle                     | Postausgang                                         | Grauer Haken                                                                       | Auf dem beA Server auf Zustellung wartend                             |

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

|    |                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                       |                                               |                                               |                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |    | [Uhrzeit ]                                       | gesendet.                                                                                                                                                             |                                               |                                               |                                                         |
| 3  |    | Zustellung erfolgt [Datum ] [Uhrzeit ]           | Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr von der beA Schnittstelle an den beA Empfänger zugestellt.                                                             | Gesendete Elemente                            | Grüner Haken                                  | Erfolgreich zugestellt                                  |
| 4  |    | Gelöscht und nicht versen... [Datum ] [Uhrzeit ] | Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr im RA-MICRO beA Postausgang gelöscht und nicht versendet.                                                              | <i>Nicht mehr im Postausgang, da gelöscht</i> | <i>Nicht mehr im Postausgang, da gelöscht</i> | <i>Nicht mehr im Postausgang, da gelöscht</i>           |
| 5  |  | Exportiert für Upload [Datum ] [Uhrzeit ]        | Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr exportiert und in den RA-MICRO beA Exportordner gespeichert.                                                           | Gesendete Elemente                            | Roter Pfeil nach oben                         | Exportiert für Upload                                   |
| 6a | (geplant)                                                                           | Fehler auf beA Server [Datum ] [Uhrzeit ]        | Das Dokument wurde am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr an die beA Schnittstelle gesendet aber aufgrund einer Fehlermeldung des beA Servers nicht an den Empfänger zugestellt. | Postausgang                                   | Rotes Warndreieck                             | Keine Zustellung aufgrund Fehlermeldung des beA Servers |
| 6b | (geplant)                                                                           | Nicht zugestellt und                             | Das Dokument konnte auf Grund einer Fehlermeldung des beA Servers nicht zugestellt werden und wurde                                                                   | <i>Nicht mehr im Postausgang,</i>             | <i>Nicht mehr im Postausgang,</i>             | <i>Nicht mehr im Postausgang,</i>                       |


Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

|  |  |                                  |                                                                         |                |                |             |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|  |  | gelöscht<br>[Datum]<br>[Uhrzeit] | am [Datum] um [Uhrzeit] Uhr im<br>RA-MICRO beA Postausgang<br>gelöscht. | da<br>gelöscht | da<br>gelöscht | da gelöscht |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|

beA Journal

Das beA Journal wird entsprechend dem *beA Postausgangsfach* angezeigt, in welchem sich der Nutzer gerade befindet. Hierin werden die Ausgänge an die beA Schnittstelle genau protokolliert (Zertifikat, Karte, Uhrzeit usw.). Zusätzlich kann über einen Link im Journal das dazugehörige Dokument in der *E-Akte* geöffnet werden.

Der Zugriff auf das beA Journal ist über ein Recht in der *RA-MICRO Benutzerverwaltung (Rechteverwaltung - E-Workflow - beA Postausgang)* geregelt.



elektronisches Empfangsbekenntnis (eEB)

Einstellungen E-Workflow

In den *Einstellungen E-Workflow* kann unter der Karteikarte *Posteingang* die Einstellung *Verarbeitung von beA eEB (elektronische Empfangsbekenntnisse)* aktiviert/deaktiviert werden. Mit Aktivierung dieser Einstellung wird die Verarbeitung von elektronischen Empfangsbekenntnissen (eEB) zusätzlich im *Posteingang* ermöglicht. Über eine zusätzliche Spalte *eEB* kann die Verarbeitung der beA eEBs erfolgen. Bei Deaktivierung dieser Einstellung kann die Verarbeitung von eEBs ausschließlich über die *E-Akte* oder den *Postkorb* erfolgen.

Posteingang/E-Akte/Postkorb

Eingehende eEB Anforderungen werden im *Posteingang*, in der *E-Akte* und dem *Postkorb* in der Spalte *eEB* rot markiert. Diese Spalte kann im *Posteingang* über *Ansicht/Spaltenauswahl* eingeblendet werden.

| Posteingang |         |                  |    |          |                |    |                                          |      |      |
|-------------|---------|------------------|----|----------|----------------|----|------------------------------------------|------|------|
| Quellen     | Ansicht | Eingangsfach: 04 |    |          |                |    | Weiterleitung (keine aut. Weiterleitung) |      |      |
|             | ↓       | 📄                | 🗑️ | erhalten | 👤              | 🛡️ | eEB/Frist                                | Pool | Akte |
| 📧           | ▶       | beA              | ✓  | 🗑️       | 28.02.23 11:35 | 👤  |                                          |      | 6/23 |
|             |         | 📄                | ✓  | 🗑️       | 28.02.23 11:35 | 👤  | 📄⚡                                       |      | 6/23 |
|             |         | 📄                | ✓  | 🗑️       | 28.02.23 11:35 | 👤  | 📄⚡                                       |      | 6/23 |
|             |         | 📄                | ✓  | 🗑️       | 28.02.23 11:35 | 👤  | 📄⚡                                       |      | 6/23 |
|             |         | 📄                | ✓  | 🗑️       | 28.02.23 11:35 | 👤  | 📄⚡                                       |      | 6/23 |
|             |         | 📄                | ✓  | 🗑️       | 28.02.23 11:35 | 👤  | 📄⚡                                       |      | 6/23 |
|             |         | 📄                | ✓  | 🗑️       | 28.02.23 11:35 | 👤  | 📄⚡                                       |      | 6/23 |

Mit Klick auf die rote Markierung kann die eEB Anforderung bearbeitet (bestätigt oder abgelehnt) werden.

beA eEB Erteilen

eEB zur Nachricht " " vom 28.02.2023

● Annehmen

✓ Eingang am

02.03.2023

Absender der Nachricht

Empfänger der Nachricht

Frist zur Akte 6/23

Neue Frist

⬆ Erweitert

○ Ablehnen

Begründung

Erläuterung

Zustellungsempfänger nicht am Verfahren beteiligt

✓

✗

## Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Über die Option *Erweitert* kann ein eEB abgelehnt werden. Die Angabe einer Begründung und Erläuterung entspricht einer Pflichtangabe und ist daher erforderlich.

Über die Schaltflächen Neue Wiedervorlage und Neue Frist können Wiedervorlagen und Fristen gespeichert werden.

Nach Verarbeitung der beantworteten eEBs im *Posteingang* über *Speichern* oder *OK + Speichern + Schließen* stehen diese im *RA-MICRO beA Postausgang* zum Versand bereit. Werden eingehende eEB Anforderungen in der *E-Akte* oder dem *Postkorb* bearbeitet, stehen diese nach *OK + Schließen* des Fensters *eEB Bearbeitung* im *RA-MICRO beA Postausgang* zum Versand bereit. Ein abgegebenes eEB wird immer in den beA Postausgang des Benutzers gespeichert, an den das eEB adressiert war.

Antworten auf eigene eEB Anforderungen sind im *Posteingang* am Zusatz „RE:“ am Anfang der Bemerkung erkennbar. Die vorgegebene Aktennummer kann nicht abgeändert werden. Nach Verarbeitung über *Speichern* oder *OK + Speichern + Schließen* wird das eEB visualisiert als Anlage zu der eigenen eEB Anforderung gespeichert.

| Posteingang |         |                      |  |                |  |                                          |           |      |                |                      |           |
|-------------|---------|----------------------|--|----------------|--|------------------------------------------|-----------|------|----------------|----------------------|-----------|
| Quellen     | Ansicht | Eingangsfach: 02 beA |  |                |  | Weiterleitung (keine aut. Weiterleitung) |           | beA  | 02.03.23 12:26 |                      |           |
|             |         |                      |  | erhalten       |  |                                          | eEB/Frist | Pool | Akte           | Aktenkurzbezeichnung | Bemerkung |
|             | beA     |                      |  | 26.01.23 16:30 |  |                                          |           |      | 3/23           |                      | RE:       |
|             | beA     |                      |  | 06.02.23 15:52 |  |                                          |           |      |                |                      |           |
|             | beA     |                      |  | 14.02.23 16:19 |  |                                          |           |      |                |                      |           |

## E-Brief/E-Versand und beA Postausgang

Im E-Brief kann durch Anwahl der Funktion *beA eEB anfordern* ein eEB angefordert werden. Dies ist nur möglich, wenn dem E-Brief mindestens eine Anlage angehängt wurde.

E-Brief (AltGr + .)

an Postkorb intern

an Postkorb extern

Senden

Deckungs-Anfrage

E-RSV

Rotzettel

Akten-Nr.

6/23SW01

Signaturordner

SW

Mandanten/Auftraggeber

Gegner

Behörden/Gerichte (1)

Weitere Beteiligte (1)

SW01 Krüger ./ Rautenberg

Senden

Von:

"S.Wianke" beA SAFE-ID

Zur Genehmigung

An:

Michael Lüdenscheid (1228) via beA SAFE-ID;

Cc:

Betreff:

Krüger ./ Neumann

Anlagen:

Schriftsatz.pdf

Allgemein

Hier klicken für weitere Optionen

Angezeigter Empfänger:

Michael Lüdenscheid (1228) via beA SAFE-

beA Sendungspriorität:

<Keine Priorität>

Nachricht an diesen Empfänger zum Signieren in den Signaturordner speichern

beA eEB anfordern

beA Vertraulichkeitsstufe: "persönlich/vertraulich"

Das Anfordern eines eEB ist ferner über den *E-Versand* und *Senden an beA* möglich.

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

E-Versand

1/19 Akte Ablage 2010

Vorschlag

Empfänger

Versandweg

beA Absender

eEB

Kurzbrief

Zur Kenntnisnahme text1

Grußformel

Mit freundl. Grüßen RA texts1

Anlagen

2

✓

✗

Senden an beA

beA von

beA an

eEB anfordern

Schriftsatz / Anlagen

0/2

Postkorb Genehmigung Anw

beA Ausgangs-Postfach Anw

✓

✗

Informationen zur Integration der beA Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Im *beA Postausgang* wurde eine neue Spalte *Mit eEB* aufgenommen. Durch einen grauen Haken in dieser Spalte ist gekennzeichnet, dass die Nachricht mit einer eigenen eEB Anforderung versandt wird.

Postausgang

DateiPostausgang (24)beA Postausgang (11)eEB Ausgangsliste

Karte

Zertifikat

Signieren

Zurückstellen

Upload

Zustellstatus aktualisieren

beA Refresh

Abgemeldet

Einstellungen

Journal

Beenden

beA Nachrichten

beA Verbindungstatus

Programm

beA Postausgangsfächer

Postausgang (11)

Datum: Heute (1)

Akte

Bezeichnung

Bemerkung

Empfänger

Zeichen Empfänger

Wartend seit

eEB angefordert

143 KB

6/23

Krüger J. Rautenberg

Krüger J. Neumann

via beA\* <DE.BR...

5-23 SW

Do 02.03.23 16:17

Über die Registerkarte *beA eEB* kann eine Übersicht der eigenen eEB Anforderungen mit dem entsprechenden Status (angenommen, abgelehnt oder noch keine Antwort) eingesehen werden.

Postausgang

DateiPostausgang (24)beA Postausgang (11)eEB Ausgangsliste

Löschen

Beenden

Programm

Angeforderte beA eEB

Absender

Empfänger

Betreff

Akte

Bezeichnung

eEB angefordert

eEB beantwortet

Status

E-Akte

24.01.2023 10:26

24.01.2023 15:23

angenommen

25.01.2023 09:59

25.01.2023 12:28

angenommen

25.01.2023 12:35

26.01.2023 16:31

angenommen

22.02.2023 11:02

-

04.01.2023 09:35

17.01.2023 17:37

angenommen

26.01.2023 11:31

26.01.2023 11:49

angenommen

30.01.2023 14:59

-

23.02.2023 15:25

-

Beim Löschen einer noch nicht versendeten eEB Antwort wird die ursprüngliche fremde eEB Anforderung in den Postkorb desjenigen Benutzers gespeichert, der die Nachricht gelöscht hat. Die fremde eEB Anforderung erhält in der Spalte *eEB* wieder eine rote Markierung und kann erneut bearbeitet werden.

Postkorb

DateiAnsichtE-AkteDruckdateienBriefdatei

Postkorb: 

Alle

Postkorb (3/35)

Zentraler Postkorb (12)

Alle Benutzer Postkörbe (2/23)

Nr.

eEB

Datum

Akte

1

12.06.19 14:30

9/19