

RA-MICRO Mobil AP Exporter

Hauptseite > E-Workflow > RA-MICRO Mobil AP Exporter

RA-MICRO Mobil AP Exporter



Kategorie: E-Workflow

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

| Inhaltsverzeichnis | |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Allgemeines | 1 |
| 2 Funktionen in der Toolbar | 2 |
| 2.1 Dienste Starter | 2 |
| 2.2 Sicherheitshinweis | 2 |
| 3 Funktionen im Bearbeitungsbereich | 2 |
| 3.1 Mobil AP Benutzer | 2 |
| 3.2 Mobil AP Export-Ordner | 2 |
| 3.3 Arbeitsplatzinstallationsdateien in Mobil AP Ordner einfügen | 3 |
| 4 Funktionen in der Abschlussleiste | 3 |
| 4.1 OK und Schließen | 3 |
| 4.2 Abbruch und Schließen | 3 |

Allgemeines

<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden

Der *RA-MICRO Mobil AP* eignet sich insbesondere dafür, offline und mobil außerhalb der Kanzlei zu arbeiten. Hierfür werden im *Mobil AP Exporter* die RA-MICRO Daten (*Akten, Adressen, Akten-/Forderungskonten, E-Akte* usw.) für diejenigen Benutzer ausgewählt, die in der *Benutzerverwaltung* als Mobil AP - Benutzer gekennzeichnet wurden.

Datei:map schema II.png

Datenaustausch/-synchronisation zwischen Kanzleidatenbestand und zwei Mobil Arbeitsplätzen

RA-MICRO Mobil AP Exporter

Voraussetzung hierfür ist eine gültige RMO-Kennung, die ebenfalls zum Benutzer in der [Benutzerverwaltung](#) zu speichern ist.

Steht eine stabile Internetverbindung zur Verfügung, ist es selbstverständlich möglich mit dem *Mobil AP*, unter Zuhilfenahme der nachfolgend aufgelisteten zusätzlichen Programme, außerhalb des Büros online zu arbeiten.

- *Resilio Sync* (Firma Resilio Inc.) zum Austausch von auf dem *Mobil AP* und im Basis RA-MICRO geänderter Daten über das Internet (Synchronisation).
- *boxcryptor* (Firma Secomba GmbH) zur Verschlüsselung der zu synchronisierenden Daten.

Der *Mobil AP* kann direkt über das *RA-MICRO Hauptmenü* sowie im Programmbereich [E-Workflow](#) gestartet werden.

Funktionen in der Toolbar

Dienste Starter

Sollen vom *Mobil AP* aus geänderte Daten (z. B. neu erstellte oder geänderte Dokumente) ins Basis RA-MICRO übernommen werden, ist es erforderlich den Kanzlei-Dienst [RA-MICRO Mobil AP Synchronisation](#) im *RA-MICRO Dienste Starter* zu aktivieren. Der *Dienste Starter* kann hierfür über diese Schaltfläche oder im Info-Bereich der Windows Taskleiste aufgerufen werden.

Sicherheitshinweis

Aus Sicherheitsgründen können die zu synchronisierenden Daten für den *Mobil AP* mittels des zwischengeschalteten Programms *boxcryptor* der Firma Secomba GmbH verschlüsselt werden. Hilfestellung bei der Einrichtung erfolgt durch den RA-MICRO Vor-Ort-Partner.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Mobil AP Benutzer

In der Liste werden alle RA-MICRO Benutzer angezeigt, für die in der [Benutzerverwaltung](#) der *Mobil AP* aktiviert wurde (Mobil AP Benutzer).

Für den ausgewählten Benutzer bzw. dessen *Mobil Box* gelten die nachfolgenden Einstellungen.

Mobil AP Export-Ordner


Der Speicherort des Export-Ordners für den *Mobil AP* wird informativ angezeigt. Er wird nach Anlage des *Mobil AP* mit allen notwendigen und im Folgenden ausgewählten RA-MICRO Daten bestückt.

Arbeitsplatzinstallationsdateien in Mobil AP Ordner einfügen

Ist auf dem mobilen Endgerät, auf welchem der *Mobil AP* genutzt werden soll, noch kein RA-MICRO installiert, empfiehlt es sich, die Installationsdateien für den Arbeitsplatz ebenfalls zu übertragen. Die in diesem Fall auszuführende RA-MICRO Verknüpfung kann sich, je nach aktiver Einstellungen im *Mobil AP Exporter*, an folgenden Speicherorten befinden:

| Mobil AP Export-Ordner: | | Mobil AP |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Mobil AP Benutzer: | 001 F.Recht | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mobil AP Export-Ordner: | D:\ra\de-sync\M-Box 1-80153729 F.Recht | <input type="checkbox"/> Mobil AP LAN Sync-Ordner (Arbeitsplatz-PC): |

Die jeweils gültigen Pfadangaben können der Programmoberfläche des Exporters entnommen werden. Alternativ kann die ebenfalls dort gespeicherte Datei *RA-MICRO.cmd* zum Start der Arbeitsplatzinstallation ausgeführt werden.



Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Legt den *Mobil AP* an bzw. speichert die geänderten Einstellungen und das Fenster wird geschlossen. Hiernach ist ein Neustart des *RA-MICRO Hauptmenüs* erforderlich.

Abbruch und Schließen



Das Fenster wird ohne Speicherung geänderter *Mobil AP* Export-Einstellungen geschlossen.