

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 16. Februar 2021, 09:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 16. Februar 2021, 16:48 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)

(→Allgemeines)

Zum nächsten Versionsunterschied →

(36 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 13:

- Datei:Schriftverkehr_word_ribbon1.png

rect 3 62 53 115 [[Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle#Allgemeines|Menü RA-MICRO Word-Schnittstelle]]

rect 66 62 106 136 [[Word#Menü *A-Aufruf|Menü *A-Aufruf]]

rect 113 62 147 115 [[Beteiligtenauswahl_(Word)#Allgemein]*B Beteiligtenauswahl]]

rect 152 62 191 115 [[Druckdatei_laden_(Word)#Allgemeines]*D Druckdatei laden]]

rect 198 62 237 115 [[Anschreiben_mit_RA-MICRO_E-Brief_(Word)#Allgemeines]*E Anschreiben mit RA-MICRO E-Brief]]

rect 249 62 295 136 [[Word#Menü Speichern|Menü Speichern]]

rect 307 62 352 115 [[RA-MICRO_Drucken_2_(Word)#Allgemeines|RA-MICRO Drucken]]

rect 364 62 409 115 [[Word#Senden an WebAkte|Senden an WebAkte]]

rect 412 62 456 136 [[Word#Menü E-Versand|Menü E-Versanddialog]]

rect 457 62 495 136 [[Word#Menü E-Mail-Versand|Menü E-Mail-Versand]]

rect 499 62 534 136 [[Word#Menü E-Workflow|Menü E-Workflow]]

rect 539 62 580 115 [[Senden_an_E-Akte_(Word)#Allgemeines|Senden an E-Akte]]

rect 591 62 634 115 [[Textbausteine#Allgemeines|Textbausteine]]

rect 634 62 679 115 [[Word#RA-MICRO_Stammdaten-Platzhalter_einf.C3.BCgen|Hierüber können Rubrum-Platzhalter einfacher und schneller in neue Textbausteine bzw. vorhandene Textbausteine eingefügt werden.]]

Zeile 13:

- Datei:Schriftverkehr_word_ribbon1.png

rect 12 66 47 132 [[Word#Menü *A-Aufruf|Menü *A-Aufruf]]

rect 54 66 93 113 [[Beteiligtenauswahl_(Word)#Allgemein]*B Beteiligtenauswahl]]

rect 101 66 132 113 [[Druckdatei_laden_(Word)#Allgemeines]*D Druckdatei laden]]

rect 140 66 179 113 [[Anschreiben_mit_RA-MICRO_E-Brief_(Word)#Allgemeines]*E Anschreiben mit RA-MICRO E-Brief]]

rect 190 66 239 132 [[Word#Menü Speichern|Menü Speichern]]

rect 252 66 293 113 [[RA-MICRO_Drucken_2_(Word)#Allgemeines|RA-MICRO Drucken]]

rect 307 66 349 113 [[Word#Senden an WebAkte|Senden an WebAkte]]

rect 353 66 392 113 [[Word#E-Versand|Menü E-Versanddialog]]

rect 398 66 429 132 [[Word#Menü E-Mail-Versand|Menü E-Mail-Versand]]

rect 437 66 472 132 [[Word#Menü E-Workflow|Menü E-Workflow]]

rect 481 66 518 113 [[Senden_an_E-Akte_(Word)#Allgemeines|Senden an E-Akte]]

rect 536 66 575 113 [[Textbausteine#Allgemeines|Textbausteine]]

rect 578 66 617 113 [[Word#RA-MICRO_Stammdaten-Platzhalter_einf.C3.BCgen|Hierüber können Rubrum-Platzhalter einfacher und schneller in neue Textbausteine bzw. vorhandene Textbausteine eingefügt werden.]]

rect 621 66 660 113 [[Textbaustein-TVM#Allgemeines|TVM Textvariablen-Datenbank]]

Word: Unterschied zwischen den Versionen

-	rect 689 62 734 115 [[Übersendungszettel#Allgemein Übersendungszettel]]	+	rect 677 66 716 113 [[Übersendungszettel#Allgemein Übersendungszettel]]
-	rect 738 62 773 115 [[Kurzbrief Word#Allgemeines Kurzbrief]]	+	rect 724 66 755 113 [[Kurzbrief Word#Allgemeines Kurzbrief]]
-	rect 779 62 820 115 [[Beteiligtenrundschriften_(Word)#Allgemeines Beteiligtenrundschriften]]	+	rect 761 66 802 113 [[Beteiligtenrundschriften_(Word)#Allgemeines Beteiligtenrundschriften]]
-	rect 821 62 865 115 [[Massensendung#Allgemeines Massensendung]]	+	rect 806 66 844 113 [[Massensendung#Allgemeines Massensendung]]
-	rect 873 62 918 115 [[Word#vOffice VideoCall Einladung Hierüber kann ein Einladungslink zu einem vOffice VideoCall mit einem RA-MICRO Benutzer in einen Text eingefügt werden.]]	+	rect 864 66 901 113 [[Word#vOffice VideoCall Einladung Hierüber kann ein Einladungslink zu einem vOffice VideoCall mit einem RA-MICRO Benutzer in einen Text eingefügt werden.]]
-	rect 920 62 962 136 [[Word#Menü RVG und Notarkosten, Tabelle Menü RVG und Notarkosten, Tabelle]]	+	rect 905 66 943 132 [[Word#Menü RVG und Notarkosten, Tabelle Menü RVG und Notarkosten, Tabelle]]
-	rect 966 62 1006 115 [[Grußformel_(Word)#Allgemeines Grußformel einfügen]]	+	rect 949 66 986 113 [[Grußformel_(Word)#Allgemeines Grußformel einfügen]]
-	rect 1010 62 1044 115 [[Anlagenbezug_einfügen_(Word)#Allgemeines Anlagenbezug einfügen]]	+	rect 992 66 1021 113 [[Anlagenbezug_einfügen_(Word)#Allgemeines Anlagenbezug einfügen]]
-	rect 1046 62 1084 115 [[Word#Anlagenverzeichnis einfügen Anlagenverzeichnis einfügen]]	+	rect 1029 66 1066 113 [[Word#Anlagenverzeichnis einfügen Anlagenverzeichnis einfügen]]
-	rect 1086 62 1127 136 [[Word#Menü Platzhalter, Wiedervorlagen Menü Platzhalter, Wiedervorlagen]]	+	rect 1072 66 1108 132 [[Word#Menü Platzhalter, Wiedervorlagen Menü Platzhalter, Wiedervorlagen]]
-	rect 1145 62 1190 115 [[Word#DictaNet Player DictaNet Player]]	+	rect 1130 66 1171 132 [[Word#Men.C3.BC.C2.A0Briefkopf_MS-Word.2C_RTF_nach_DOCX.2C_Platzhalter_.2B_Kurzaufufe Menü Briefkopf MS-Word, RTF nach DOCX, Platzhalter + Kurzaufufe]]
-	rect 1194 62 1224 115 [[Textbaustein-TVM#Allgemeines TVM Textvariablen-Datenbank]]	+	rect 1188 66 1235 132 [[Word#Menü Dokumente Menü Dokumente]]
-	rect 1228 62 1274 136 [[Word#Men.C3.BC.C2.A0Briefkopf_MS-Word.2C_RTF_nach_DOCX.2C_Platzhalter_.2B_Kurzaufufe Menü Briefkopf MS-Word, RTF nach DOCX, Platzhalter + Kurzaufufe]]	+	rect 1260 66 1291 113 [[Einstellungen Textverarbeitung MS Word#Allgemeines Einstellungen Textverarbeitung MS Word]]
-	rect 1281 62 1335 136 [[Word#Menü Dokumente Menü Dokumente]]	+	rect 1394 66 1437 132 [[Word#Menü Programme]]
-	rect 1350 62 1396 115 [[Einstellungen Textverarbeitung MS Word#Allgemeines Einstellungen Textverarbeitung MS Word]]	+	rect 1442 66 1477 113 [[Word#DictaNet Player DictaNet Player]]
-		+	desc none
-	desc bottom-left		
	</imagemap>		</imagemap>
Zeile 56:		Zeile 55:	
	==Funktionen in der RA-MICRO Menüleiste==		==Funktionen in der RA-MICRO Menüleiste==
-			

Word: Unterschied zwischen den Versionen

<p>===Menü&nbsp;RA-MICRO&nbsp;Word-Schnittstelle===</p>	
<p>Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Menü_RA-MICRO_Word-Datenschnittstelle#Allgemeines Menü RA-MICRO Word-Datenschnittstelle]</p>	
<p>Das Menü "RA-MICRO&nbsp;Word-Schnittstelle" bietet eine Übersicht aller wichtigen - in&nbsp;MS&nbsp;Word verfügbaren - RA-MICRO&nbsp;Programmfunktionen.</p>	
<p>===Menü&nbsp;*A-Aufruf===</p>	<p>===Menü&nbsp;*A-Aufruf===</p>
<p>Zeile 151:</p>	<p>Zeile 144:</p>
<p>Die WebAkte Zugriffsberechtigungen stehen im Menü&nbsp;"WebAkte" der "E-Akte" zur Verfügung.</p>	<p>Die WebAkte Zugriffsberechtigungen stehen im Menü&nbsp;"WebAkte" der "E-Akte" zur Verfügung.</p>
<p>===Menü E-Versand===</p>	<p>===E-Versand===</p>
<p>[[Datei:Schriftverkehr_word_e-versandmenue.png link=]]</p>	
<p>Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Versand_(Word)#Allgemeines E-Versand]</p>	<p>Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Versand_(Word)#Allgemeines E-Versand]</p>
<p>====<u>E-Versand (Original)</u>====</p>	<p>Elektronischer Versand als E-Mail, E-Brief oder beA Nachricht</p>
<p>Elektronischer Versand eines Dokuments mit Anlagen im Originalformat als E-Mail, E-Brief oder im PDF-Format als beA Nachricht.</p>	
<p>Gemäß&nbsp;§&nbsp;2&nbsp;ERVV sind bei beA-Versand nur PDF und TIFF zulässig.</p>	
<p>====<u>E-Versand (PDF)</u>====</p>	
<p>Elektronischer Versand eines Dokuments mit Anlagen im PDF-Format als E-Mail, E-Brief oder beA Nachricht.</p>	
<p>===Menü E-Mail-Versand===</p>	<p>===Menü E-Mail-Versand===</p>

Word: Unterschied zwischen den Versionen

<imagemap>	<imagemap>
- Datei:Schriftverkehr_word_emailmenue.png	+ Datei:Schriftverkehr_word_emailmenue.png link=
rect 6 76 206 158 [[Word#Menü E-Mail-Versand als Text / als HTML]]	rect 6 76 206 158 [[Word#Menü E-Mail-Versand als Text / als HTML]]
Zeile 190:	Zeile 173:
<imagemap>	<imagemap>
- Datei:Schriftverkehr_word_eworkflowmenue.png	+ Datei:Schriftverkehr_word_eworkflowmenue.png link=
rect 4 72 232 109 [[Word#Menü E-Workflow Senden als E-Brief]]	rect 4 72 232 109 [[Word#Menü E-Workflow Senden als E-Brief]]
Zeile 249:	Zeile 232:
Rubrum-Platzhalter dienen z. B. der Erstellung von Klagerubren und werden in Textbausteinen mit vorhandenen Akten- bzw. Adressdaten ersetzt.	Rubrum-Platzhalter dienen z. B. der Erstellung von Klagerubren und werden in Textbausteinen mit vorhandenen Akten- bzw. Adressdaten ersetzt.
	+
	+ ===<u>TVM Textvariablen-Platzhalter</u>===
	+
	+ Hauptartikel &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/WDM-Textvariablen_(Word)#Allgemeines TVM-Textvariablen (Word)]
	+
	+ Mit dieser Programmfunktion können TVM-Platzhalter in Textbausteine eingefügt werden.
===Übersendungszettel===	===Übersendungszettel===
Zeile 314:	Zeile 303:
===Menü Platzhalter, Wiedervorlagen===	===Menü Platzhalter, Wiedervorlagen===
- [[Datei:Schriftverkehr_word_platzhaltersplit.png Schriftverkehr_word_platzhaltersplit.png]]	+ [[Datei:Schriftverkehr_word_platzhaltersplit.png Schriftverkehr_word_platzhaltersplit.png link=]]
Über dieses Menü können verschiedene Platzhalter ausgewählt und zu einem Dokument eingefügt werden.	Über dieses Menü können verschiedene Platzhalter ausgewählt und zu einem Dokument eingefügt werden.
Zeile 387:	Zeile 376:

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter "<WVauto...>" für die "automatische Wiedervorlage" an Cursorposition in einen Textbaustein ein.

===DictaNet Player===

Ruft den DictaNet Player auf. Zur Übergabe des Diktats an die "RA-MICRO Datenschnittstelle" ist in den "DictaNet Optionen" die Wahl "Diktat-Informationen an gestartete Textverarbeitung übergeben" zu treffen.

===TVM-Textvariablen-Datenbank===

Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Textbaustein-WDM#Allgemeines_Textbaustein-TVM]

Mithilfe der TVM-Textvariablen-Datenbank können Formulare und Masken erstellt werden, in denen mandatsbezogene Daten zu einer Akte erfasst und über TVM-Platzhalter in der Textverarbeitung verarbeitet werden können.

===Menü Briefkopf MS Word, RTF nach DOCX, Platzhalter + Kurzaufrufe===

Zeile 427:

Das "Druckdatei-Fenster" listet alle im Druckdateiverzeichnis gespeicherten Druckdateien auf.

====<u>E-Akte</u>====

Startet die [[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte#Allgemeines E-Akte](https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte#Allgemeines_E-Akte)] zur elektronischen Akteneinsicht.

====<u>Druckdateiverwaltung</u>====

Zeile 452:

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter "<WVauto...>" für die "automatische Wiedervorlage" an Cursorposition in einen Textbaustein ein.

===Menü Briefkopf MS Word, RTF nach DOCX, Platzhalter + Kurzaufrufe===

Zeile 406:

Das "Druckdatei-Fenster" listet alle im Druckdateiverzeichnis gespeicherten Druckdateien auf.

====<u>Druckdateiverwaltung</u>====

Zeile 427:

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Die dort gespeicherten Dokumente können beliebig geändert, überschrieben und zusätzlich auch in die "E-Akte" verlinkt werden. Die "Dokumentenverwaltung" ist insofern einer Art "Entwurfsverwaltung" gleichzusetzen.

Die dort gespeicherten Dokumente können beliebig geändert, überschrieben und zusätzlich auch in die "E-Akte" verlinkt werden. Die "Dokumentenverwaltung" ist insofern einer Art "Entwurfsverwaltung" gleichzusetzen.

-

- =====<u>E-Akten Fenster</u>=====

-

- Das [[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akten_Fenster#Allgemeines RA-MICRO E-Akten Fenster](https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akten_Fenster#Allgemeines_RA-MICRO_E-Akten_Fenster)] - primär für den anwaltlichen Gebrauch vorgesehen - ist ein modernes und praxistaugliches Anzeigeprogramm für elektronische Akten (E-Akten) und bietet einen schnellen Überblick über Bestand und Inhalt der zu einer Akte gespeicherten Dokumente und zu diesen gespeicherten Notizen und Verfügungen.

=====<u>Briefdateiverwaltung</u>=====

=====<u>Briefdateiverwaltung</u>=====

Zeile 466:

Hauptartikel & rarr; [[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Einstellungen_Textverarbeitung_MS_Word#Allgemeines Einstellungen Textverarbeitung MS Word](https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Einstellungen_Textverarbeitung_MS_Word#Allgemeines_Einstellungen_Textverarbeitung_MS_Word)]

Zeile 437:

Hauptartikel & rarr; [[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Einstellungen_Textverarbeitung_MS_Word#Allgemeines Einstellungen Textverarbeitung MS Word](https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Einstellungen_Textverarbeitung_MS_Word#Allgemeines_Einstellungen_Textverarbeitung_MS_Word)]

+

+ ===Menü Programme===

+ [\[\[Datei:Schriftverkehr_word_menü_programme.png|link=\]\]](#)

+

+ =====<u>E-Akte</u>=====

+ Startet die [[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte#Allgemeines E-Akte](https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte#Allgemeines_E-Akte)] zur elektronischen Akteneinsicht.

+

+ =====<u>E-Akten Fenster</u>=====

+

+ Das [[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akten_Fenster#Allgemeines RA-MICRO E-Akten Fenster](https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akten_Fenster#Allgemeines_RA-MICRO_E-Akten_Fenster)] - primär für den anwaltlichen Gebrauch vorgesehen - ist ein modernes und praxistaugliches Anzeigeprogramm für elektronische Akten (E-Akten) und bietet einen schnellen Überblick über Bestand und Inhalt der zu einer Akte gespeicherten Dokumente und zu diesen gespeicherten Notizen und Verfügungen.

+

=====<u>Posteingang</u>=====

Word: Unterschied zwischen den Versionen

- +
- + Hauptartikel → [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Posteingang#Allgemeines Posteingang>]
- +
- + Startet den Posteingang, mit dem jegliche Form der Eingangspost (E-Mail, Scan, beA, EGVP, WebAkte etc.) effizient und bequem bearbeitet werden kann.
- +
- + =====<u>Postausgang</u>=====
- + Hauptartikel → [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Postausgang#Allgemeines Postausgang>]
- +
- + Öffnet den Postausgang, in welchem sich die gesamte elektronische Ausgangspost befindet.
- +
- + =====<u>Postkorb</u>=====
- + Hauptartikel → [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Postkorb#Allgemeines Postkorb>]
- +
- + Öffnet den Postkorb, in welchem Dokumente, die an den "Zentralen Postkorb" oder die Benutzer Postkörbe weitergeleitet wurden, bearbeitet werden können.
- +
- + =====<u>Adressfenster</u>=====
- + Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Adressfenster_1#Allgemeines Adressfenster]
- +
- + Startet das Adressfenster 1, das aus RA-MICRO heraus auch mit der Tastenkombination [[Datei:TK_Adressfenster.png|link=]] aufgerufen werden kann.
- +
- + =====<u>Aktenbeteiligte</u>=====
- + Hauptartikel → [<https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktenbeteiligte#Allgemeines Aktenbeteiligte>]
- +
- + Hierüber können auf einen Blick alle bereits erfassten Beteiligten zu einer Akte eingesehen und weitere Beteiligte hinzugefügt werden.
- +

Word: Unterschied zwischen den Versionen

		+	===DictaNet Player===
		+	
		+	Ruft den DictaNet Player auf. Zur Übergabe des Diktats an die "RA-MICRO Datenschnittstelle" ist in den "DictaNet Optionen" die Wahl "Diktat-Informationen an gestartete Textverarbeitung übergeben" zu treffen.
	==Weitere Funktionen und Erklärungen==		==Weitere Funktionen und Erklärungen==
Zeile 634:		Zeile 644:	
-	<!--[[Hauptseite]] > [[:Category:Schriftverkehr Schriftverkehr]] > [[Word]]	+	<!--[[Hauptseite]] > [[:Category:Schriftverkehr Schriftverkehr]] > [[Word]]
	{{Infobox_4}}		{{Infobox_4}}

Version vom 16. Februar 2021, 16:48 Uhr

Hauptseite > Schriftverkehr > Word

Word



Kategorie: Schriftverkehr

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	10
2 Funktionen in der RA-MICRO Menüleiste	11
2.1 Menü *A-Aufruf	11
2.1.1 *A Anschreiben mit Briefkopf	11
2.1.2 *A, Adresse in Kurzform	12
2.1.3 *A; Adresse in Langform	12
2.2 *B Beteiligtenauswahl	12


Word: Unterschied zwischen den Versionen

2.3 *D Druckdatei laden	12
2.4 *E Anschreiben mit RA-MICRO E-Brief	12
2.5 Menü Speichern	12
2.5.1 Druckdatei Speichern	13
2.5.2 Dokument an Ordner Text	13
2.5.3 Ausschnitt an Ordner Text	13
2.6 RA-MICRO Drucken	13
2.7 Senden an WebAkte	13
2.8 E-Versand	13
2.9 Menü E-Mail-Versand	14
2.9.1 als Text / als HTML	14
2.9.2 Anlage Textformat (RTF) / (DOC) / (DOCX) / (PDF)	14
2.10 Menü E-Workflow	15
2.10.1 Senden als E-Brief	15
2.10.2 Senden an E-Brief Empfänger	15
2.10.3 Senden an E-Brief Mandant	16
2.10.4 Senden an Postkorb	16
2.11 Senden an E-Akte	16
2.12 Textbausteinverwaltung	16
2.13 RA-MICRO Stammdaten-Platzhalter einfügen	17
2.14 TVM Textvariablen-Platzhalter	18
2.15 Übersendungszettel	18
2.16 Kurzbrief	18
2.17 Beteiligtenrundschriften	18
2.18 Massensendung	18
2.19 vOffice VideoCall Einladung	18
2.20 Menü RVG und Notarkosten, Tabelle	19
2.20.1 RVG-Berechnung	20
2.20.2 Notarkostenberechnung	20
2.20.3 Tabelle	20
2.21 Grußformel einfügen	20
2.22 Anlagenverzeichnis einfügen	20
2.23 Menü Platzhalter, Wiedervorlagen	21
2.23.1 Platzhalter für Artikel/Pronomen/Endungen	21
2.23.2 Abschrift-Platzhalter	21
2.23.3 DIN-Adress-Platzhalter	22
2.23.4 Frist-Platzhalter	23
2.23.5 Umsatzsteuernummer	23
2.23.6 TVM Textvariablen-Platzhalter	23
2.23.7 Automatische Wiedervorlage	23
2.24 Menü Briefkopf MS Word, RTF nach DOCX, Platzhalter + Kurzaufrufe	24
2.24.1 Briefkopf MS Word	24
2.24.2 Konvertieren von RTF nach DOCX	24
2.24.3 Platzhalter + Kurzaufrufe	24
2.25 Menü Dokumente	25
2.25.1 Druckdatei-Fenster	25
2.25.2 Druckdateiverwaltung	25
2.25.3 Dokumentenverwaltung	25
2.25.4 Briefdateiverwaltung	26

Word: Unterschied zwischen den Versionen

2.26	Einstellungen	26
2.27	Menü Programme	26
2.27.1	E-Akte	27
2.27.2	E-Akten Fenster	27
2.27.3	Posteingang	27
2.27.4	Postausgang	27
2.27.5	Postkorb	27
2.27.6	Adressfenster	27
2.27.7	Aktenbeteiligte	27
2.28	DictaNet Player	28
3	Weitere Funktionen und Erklärungen	28
3.1	Adressfeld nach DIN 5008	28
3.2	Akten zur Adressnummer	29
3.3	Anrede der Parteien	29
3.3.1	Anrede aktive Parteirolle	30
3.3.2	Anrede passive Parteirolle	30
3.4	Auswahl Ansprechpartner	30
3.5	Auswahl Briefkopf	30
3.5.1	Auswahlliste	30
3.6	Bilder im Briefkopf einbinden	31
3.7	Briefkopf austauschen	31
3.7.1	Eingabe	32
3.8	Druckschema löschen	33
3.9	Stoppstellenmodus	33
3.10	Text löschen	33
3.11	Word Kennwort	34
3.12	Zeilenrechnung	34

Allgemeines



Word: Unterschied zwischen den Versionen

Die RA-MICRO Programmfunktionen in Microsoft Word (kurz Word) können in Form von Menüs und aus dem Menüband von Word über die Registerkarte *RA-MICRO* in verschiedenen Gruppen, z. B. *Öffnen*, gestartet werden. Zusätzlich verfügt die *RA-MICRO Word-Schnittstelle* über ein **eigenes Menü** mit einer Übersicht der RA-MICRO Textverarbeitungsfunktionen MS Word. Eine weitere Möglichkeit des Zugriffs auf RA-MICRO Programmfunktionen besteht über das MS Word-Menü *Datei*, Zeile **RA-MICRO**.


 Rechtsklick auf das Dokumentfenster ruft das MS Word-Kontextmenü auf, das durch *RA-MICRO Programmfunktionen* ergänzt ist. An der aktuellen Cursorposition können so z. B. Anlagen in den Satz eingefügt oder einzelne Seiten von umfangreicheren Dokumenten gedruckt werden. Falls die RA-MICRO Programmfunktionen nicht im Kontextmenü zur Verfügung stehen, besteht über Deaktivierung der Einstellung *Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü* auf der Karteikarte *Support-Info* der *Einstellungen Textverarbeitung MS Word* die Möglichkeit, die Kontextfunktionalität der RA-MICRO Programmfunktionen wiederherzustellen.

 Mit der Tastenkombination **Esc e** wird MS Word beendet und zum RA-MICRO Hauptmenü zurückgekehrt. Das aktuelle Dokument wird ohne Sicherheitsabfrage geschlossen!

 Als Textformat empfehlen wir RTF. In diesem Format werden standardmäßig auch alle von RA-MICRO mitgelieferten Textbausteine erstellt.

Funktionen in der RA-MICRO Menüleiste

Menü *A-Aufruf



Über dieses Menü können die *A-Funktionen (*A / *A, / *A;) aufgerufen werden.

***A Anschreiben mit Briefkopf**

Hauptartikel → [Anschreiben mit Briefkopf](#)

Anschreiben an Aktenbeteiligten oder Adressnummer auf Grundlage eines Briefkopfes *BK[Nr].rtf*

Word: Unterschied zwischen den Versionen

***A, Adresse in Kurzform**

Hauptartikel → [Adresse in Kurzform](#)

Fügt Adressdaten in das bestehende Dokument ein.

***A; Adresse in Langform**

Hauptartikel → [Adresse in Langform](#)

Fügt Adressdaten inkl. Telefon und Bankverbindung in das bestehende Dokument ein.

***B Beteiligtauswahl**

Hauptartikel → [Beteiligtauswahl](#)

Mit der Beteiligtauswahl können Briefe an einen oder mehrere Aktenbeteiligte erstellt werden.

***D Druckdatei laden**

Hauptartikel → [Druckdatei laden](#)


Öffnen oder Einfügen einer gespeicherten Druckdatei über die Nummer.

***E Anschreiben mit RA-MICRO E-Brief**

Hauptartikel → [Anschreiben mit RA-MICRO E-Brief](#)

Anschreiben per E-Mail im HTML Format mit Briefkopf *Textbk.email.htm(l)*.

Menü Speichern



Über dieses Menü kann ein Dokument als Druckdatei, Textbaustein oder ins Textverzeichnis gespeichert werden.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Druckdatei Speichern

Hauptartikel → [Druckdatei speichern](#)

Die Programmfunktion *Druckdatei speichern* kommt zum Einsatz, wenn zahlreiche Schreiben zügig nacheinander erstellt, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden sollen.

Dokument an Ordner Text

Speichert den Text im MS Word-Dokumentfenster im aktuellen Textverzeichnis.

Das Textverzeichnis ist in den [Einstellungen Textverarbeitung MS Word](#) hinterlegt.



Als Dateiformat empfehlen wir das RTF-Format.

Im Anschluss an den Speichervorgang wird die Programmfunktion [Akteninfo & Dokumentverwaltung speichern](#) aufgerufen.

Ausschnitt an Ordner Text

Speichert den im MS Word-Dokumentfenster markierten Text im aktuellen Textverzeichnis als RTF-Datei.

Das Textverzeichnis ist in den [Einstellungen Textverarbeitung MS Word](#) hinterlegt.

Im Anschluss an den Speichervorgang wird die Programmfunktion [Akteninfo & Dokumentverwaltung speichern](#) aufgerufen.

RA-MICRO Drucken

Hauptartikel → [RA-MICRO Drucken](#)

Mithilfe der Programmfunktion *Drucken* können die Einstellungen für den Druck eines Schreibens festgelegt, Anlagen zu diesem Schreiben aus verschiedenen Quellen gewählt und für den Druck angefügt sowie Vorgaben für den elektronischen Versand festgelegt werden.

Senden an WebAkte

Speichert das aktuelle Dokument in der *WebAkte*.

Voraussetzung ist eine WebAkte Lizenz, die im RMO Store erworben werden kann, und die verwendete Aktennummer muss als WebAkte angelegt sein.

Die Lizenzdaten müssen unter *Kanzlei, E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *WebAkte* hinterlegt sein.

Die WebAkte Zugriffsberechtigungen stehen im Menü *WebAkte* der *E-Akte* zur Verfügung.


E-Versand

Hauptartikel → [E-Versand](#)

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Elektronischer Versand als E-Mail, E-Brief oder beA Nachricht

Menü E-Mail-Versand



als Text / als HTML

Hier kann gewählt werden, ob das Dokument im Text- oder HTML-Format in die E-Mail Nachricht eingefügt werden soll. Wurde *als Text* gewählt, werden Schriftauszeichnungen, wie z. B. fett und kursiv, und Grafiken nicht in das E-Mail Fenster übernommen.


Mit der Auswahl *als HTML* bleiben Schriftauszeichnungen und Grafiken erhalten, die E-Mail beansprucht dadurch jedoch mehr Speicherplatz.

Anlage Textformat (RTF) / (DOC) / (DOCX) / (PDF)

Hier kann gewählt werden, in welchem Format das gewünschte Dokument als E-Mail Anlage versendet werden soll.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Menü E-Workflow




Senden als E-Brief

Übermittelt das mit *E erstellte Dokument an den *E-Brief*.

Falls kein Dokument mit E-Briefkopf geladen ist, wird ein neues Dokument mit *E-Briefkopf* geladen, dass in MS Word vervollständigt und anschließend nochmals mit *Senden als E-Brief* an den *E-Brief* übermittelt wird.

Senden an E-Brief Empfänger




Word: Unterschied zwischen den Versionen

Sendet das aktuelle Dokument in dem gewählten Format als Anlage zu einem *E-Brief* an den jeweiligen Empfänger.

Voraussetzung ist, dass zu dem Empfänger eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.

Senden an E-Brief Mandant



Sendet das aktuelle Dokument in dem gewählten Format als Anlage zu einem *E-Brief* an den Mandanten.

Voraussetzung ist, dass zu dem Mandanten eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.

Senden an Postkorb

Hauptartikel → [Senden an Postkorb](#)

Das Dokument kann hierüber an den Postkorb eines Benutzers oder an den Zentralen Postkorb gesandt werden.

Senden an E-Akte

Hauptartikel → [Senden an E-Akte \(Word\)](#)

Über diese Programmfunktion können in MS Word erstellte Dokumente in die *E-Akte* gespeichert werden.


Textbausteinverwaltung

Hauptartikel → [Textbausteine](#)

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Mit der *Textbausteinverwaltung* können Textbausteine zu verschiedenen Themengebieten in einen bereits vorhandenen Text eingefügt werden.

RA-MICRO Stammdaten-Platzhalter einfügen



Hierüber können Rubrum-Platzhalter einfacher und schneller in neue Textbausteine bzw. vorhandene Textbausteine eingefügt werden. Die Maske *RA-MICRO Stammdaten-PH einfügen* kann beliebig links, rechts bzw. oben in Word angeheftet und auch hinsichtlich der Größe angepasst werden.

Mittels Doppelklick lassen sich die Listen öffnen und die darunter aufgelisteten Rubrum-Platzhalter können ebenfalls via doppelten Mausklick in einen vorhandenen oder neuen Textbaustein eingefügt werden.

Rubrum-Platzhalter dienen z. B. der Erstellung von Klagerubren und werden in Textbausteinen mit vorhandenen Akten- bzw. Adressdaten ersetzt.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

TVM Textvariablen-Platzhalter

Hauptartikel → [TVM-Textvariablen \(Word\)](#)

Mit dieser Programmfunktion können TVM-Platzhalter in Textbausteine eingefügt werden.

Übersendungszettel

Hauptartikel → [Übersendungszettel](#)

Die Programmfunktion *Übersendungszettel* ermöglicht das schnelle Erstellen eines kurzen Begleitschreibens.

Kurzbrief

Hauptartikel → [Kurzbrief Word](#)

Die Programmfunktion *Kurzbrief* ermöglicht das schnelle menügesteuerte Erstellen eines Standardschreibens.

Beteiligtenrundschriften

Hauptartikel → [Beteiligtenrundschriften](#)

Mit dem Beteiligtenrundschriften können pro Akte Briefe gleichen Inhalts an mehrere Aktenbeteiligte gleichzeitig auf kombinierbaren Versandwegen verschickt werden.

Massensendung


Hauptartikel → [Massensendung](#);

Diese Programmfunktion fasst die bisherigen Programmfunktionen der internen Schnittstelle *Auftraggeberrundschriften* und *Serienbrief* zusammen und dient der zeitsparenden Erstellung von Massensendungen.

vOffice VideoCall Einladung

Hierüber kann ein Einladungslink zu einem vOffice VideoCall mit einem RA-MICRO Benutzer in einen Text eingefügt werden.

Word: Unterschied zwischen den Versionen



Über das Einladungsfenster wird in den Warteraum eines auswählbaren RA-MICRO/vOffice Benutzers eingeladen. Es können die Gültigkeitsdauer des Einladungslinks bestimmt, ein Textbaustein ausgewählt sowie ein Text hinzugefügt werden.

Die Funktion steht erst nach erfolgter vOffice Einrichtung über die Auswahl *vOffice* im RA-MICRO Hauptmenü zur Verfügung.

Menü RVG und Notarkosten, Tabelle



Word: Unterschied zwischen den Versionen

RVG-Berechnung

Hauptartikel → [RVG Berechnung](#)

Mit der Programmfunktion *RVG-Berechnung* können Rechtsanwaltsgebühren nach dem RVG berechnet und in die Textverarbeitung eingefügt werden.

Notarkostenberechnung

Hauptartikel → [Notarkostenberechnung](#)

Tabelle

Hauptartikel → [Tabelle einfügen](#)

Die Programmfunktion *Tabelle einfügen* dient dazu, durch automatisierte Schnelleingabe Listen, Aufstellungen und Kolonnen zu schreiben.

Grußformel einfügen

Hauptartikel → [Grußformel](#)


Anlagenverzeichnis einfügen

Hauptartikel → [Anlagenverzeichnis bearbeiten \(Word\)](#)

Das Anlagenverzeichnis wird am Ende des aktuellen Dokuments ausgegeben. Eine Bearbeitung des Anlagenverzeichnisses ist über die Funktion [Anlagenverzeichnis bearbeiten](#) über das Kontextmenü möglich, wenn die Einstellung *Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü* in den *Einstellungen Textverarbeitung MS-Word* auf der Karteikarte Support-Info gesetzt ist.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Menü Platzhalter, Wiedervorlagen



Über dieses Menü können verschiedene Platzhalter ausgewählt und zu einem Dokument eingefügt werden.

Platzhalter für Artikel/Pronomen/Endungen

Hauptartikel → [Platzhalter für Artikel/Pronomen/Endungen](#)

Mit dieser Programmfunktion können Platzhalter für Artikel, Personalpronomen sowie Substantiv- und Pronomen-Endung in das *Texteingabefenster* eingefügt werden.

Abschrift-Platzhalter

Der Abschrift-Platzhalter dient dazu, in den Dokumenten das Kennzeichen *Original*, *Abschrift* etc. automatisch aufzudrucken. Durch diese Programmfunktion ist es nicht mehr nötig, die Dokumente mit dem entsprechenden Stempel zu versehen.

Über [Briefkopf bearbeiten](#) ist der zu bearbeitende Briefkopf aufzurufen.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Im [Menüband von Word](#) über die Hauptregisterkarte *RA-MICRO*, Gruppe *Einfügen*, Menü , sowie

im MS Word-Menü *RA-MICRO* kann dann der Abschrift-Platzhalter als sichtbarer Positionsrahmen mit bereits vorgegebener Textmarke *Abschrift* an Cursorposition eingefügt und bei Bedarf formatiert werden. Sollte in der verwendeten Briefkopf-Datei ein entsprechender Platzhalter bereits vorhanden sein, wird eine Hinweismeldung ausgegeben. Der Abschrift-Platzhalter darf in einem Briefkopf nur einmal vorhanden sein.

Sofern die sichtbare Umrahmung entfernt werden soll, ist der Rahmen zu markieren, über Rechtsklick das MS Word Kontextmenü *Rahmen und Schattierung* aufzurufen und abschließend auf der Karteikarte *Rahmen* die Einstellung *Ohne* zu wählen.


Zum Abschluss ist die Briefkopf-Datei in MS Word über *Speichern* im Menü *Datei* zu sichern.

Der Abschrift-Platzhalter wird automatisch mit den in [RA-MICRO Drucken](#) gewählten Aufdrucken ersetzt.

DIN-Adress-Platzhalter

Mit der Programmfunktion DIN-Adress-PH einfügen bzw. DIN-Adress-Platzhalter wird in den Briefkopf ein Adressfeld nach den Vorschriften der DIN 5008 eingefügt. Das Adressfeld wird durch einen Positionsrahmen mit dem Platzhalter \$DINAdresse dargestellt. Die DIN 5008 sieht derzeit die ersten drei Zeilen einer Anschrift für Postvermerke vor und fordert den Wegfall der Leerzeile zwischen Hausanschrift und Postleitzahl /Ort.

Der Platzhalter \$DINAdresse kann als Positionsrahmen z. B. im MS Word-Menüband über die

Hauptregisterkarte *RA-MICRO*, Gruppe *Einfügen*, Menü *Platzhalter Wiedervorlagen* , oder über das RA-

MICRO Dateimenü von MS Word an Cursorposition eingefügt werden.

Bei Verwendung dieses Platzhalters setzt sich das Anschriftenfeld aus folgenden neun Zeilen zusammen:

1. Zeile: Postvermerk1
2. Zeile: Postvermerk2
3. Zeile: Postvermerk3
4. Zeile: Anrede
5. Zeile: Name
6. Zeile: Adresszusatz / Ansprechpartner
7. Zeile: Straße
8. Zeile: PLZ Ort
9. Zeile: LAND

Bei ausländischen Adressen wird der Ort in Großbuchstaben ausgegeben. Bei der Eingabe der Adresse sollte hier allerdings auf die Schreibweise in der Landessprache geachtet werden.

Bei ausländischen Adressen wird ebenfalls das Empfängerland in Großbuchstaben (in deutscher Sprache) ausgegeben.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Der Platzhalter \$DINAdresse wird auch etwa künftige Änderungen der DIN-Vorschriften berücksichtigen, sodass Schreiben der Kanzlei immer den aktuellen Anforderungen entsprechen werden.



Bevor der Platzhalter \$DINAdresse eingefügt wird, müssen die bisherigen Adressfeld-Platzhalter \$1 - \$5 aus dem Briefkopf entfernt werden. Der Platzhalter \$DINAdresse wird vom Programm automatisch DIN-gerecht eingefügt. Der Briefkopf ist ggf. entsprechend anzupassen.

Frist-Platzhalter

Hauptartikel → [Fristplatzhalter](#)

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter \wedge Frist[Zahl], z. B. \wedge Frist10, an Cursorposition ein. Die Frist wird beim Druck aktualisiert und ist beschränkt auf 9999 Tage.

Umsatzsteuernummer

Fügt den Platzhalter für die Ausgabe der Umsatzsteuernummer an Cursorposition in das Dokument ein.

Die Umsatzsteuernummer ist unter *Kanzlei, Allgemeine Einstellungen* unter *1.16 USt-Nummer der Kanzlei* hinterlegt und ersetzt beim Druck den Platzhalter.

TVM Textvariablen-Platzhalter

Hauptartikel → [TVM-Textvariablen \(Word\)](#)

Mit dieser Programmfunktion können TVM-Platzhalter in Textbausteine eingefügt werden.


Automatische Wiedervorlage

Hauptartikel → [Automatische Wiedervorlage \(Word\)](#)

Diese Programmfunktion fügt den Platzhalter \langle WVauto... \rangle für die *automatische Wiedervorlage* an Cursorposition in einen Textbaustein ein.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Menü Briefkopf MS Word, RTF nach DOCX, Platzhalter + Kurzaufrufe



Über dieses Menü können Briefköpfe bearbeitet, Dokument-Formate von RTF nach DOCX konvertiert und das Handbuch *Platzhalter + Kurzaufrufe* geöffnet werden.

Briefkopf MS Word

Hauptartikel → [Briefkopf bearbeiten](#)

Änderungen an Briefköpfen können bequem über diese Programmfunktion erfolgen.

Konvertieren von RTF nach DOCX


Hauptartikel → [Konvertieren von RTF nach DOCX](#)

Platzhalter + Kurzaufrufe

Aufruf des Handbuchs *Platzhalter + Kurzaufrufe*.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Menü Dokumente



Druckdatei-Fenster

Hauptartikel → [Druckdatei-Fenster](#)

Das *Druckdatei-Fenster* listet alle im Druckdateiverzeichnis gespeicherten Druckdateien auf.

Druckdateiverwaltung

Die *Druckdateiverwaltung* ist eine Untermenge der [E-Akte](#) und gibt eine Übersicht über alle Druckdateien. Druckdateien können benutzerbezogen mit oder ohne Jahrgang unter einer laufenden Nummer gespeichert werden.

Die *Druckdateiverwaltung* ist ein seit Jahrzehnten praxisbewährtes und eingeführtes System zur Identifizierung von Schriftsätzen der Kanzlei und ein Entwurfssystem für Schriftsätze. Fortlaufend nummerierte Schriftsätze können unter ihrer Nummer beliebig oft in der *Textverarbeitung* geändert, als Entwurf in der *Druckdateiverwaltung* und als verlinkte PDF-Datei in der [E-Akte](#) gespeichert werden.

Fortlaufend nummerierte Schriftsätze können unter ihrer Nummer beliebig oft in der Textverarbeitung geändert, als Entwurf in der Druckdateiverwaltung und als verlinkte PDF-Datei in der *E-Akte* gespeichert werden.

In der *RA-MICRO MS Word-Schnittstelle + (extern)* gibt es dafür die Programmfunktion *Druckdatei speichern*. Über *RA-MICRO Drucken* besteht ebenfalls die Möglichkeit, Dokumente als Druckdateien zu speichern.



Für diese Ansicht der [E-Akte](#) setzen wir voraus, dass in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* die Einstellung *Classic Icon Ansicht* nicht gesetzt ist.

Dokumentenverwaltung

Startet die [Dokumentenverwaltung](#).

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Die *Dokumentenverwaltung* ist eine Untermenge der *E-Akte*, in der nur mit der *Textverarbeitung* zur Akte erstellte Dokumente (Druck- und Textdateien) - fortlaufend nummeriert als *Druckdatei* bzw. unter einem individuell vergebenen Namen als zur Akte gespeicherte Textdatei - pro E-Akte verwaltet werden kann.

Die dort gespeicherten Dokumente können beliebig geändert, überschrieben und zusätzlich auch in die *E-Akte* verlinkt werden. Die *Dokumentenverwaltung* ist insofern einer Art "Entwurfsverwaltung" gleichzusetzen.

Briefdateiverwaltung

Ruft die [Briefdateiverwaltung](#) auf.

Die in den RA-MICRO Programmbereichen außerhalb der Textverarbeitung erstellten Dokumente (wie z. B. Rechnungen aus dem Modul *Gebühren*, Dokumente aus der *Zwangsvollstreckung* usw.) können anstelle des Direktdrucks zunächst in der *Briefdateiverwaltung* zwischengespeichert werden. Quasi als "To-Do-Liste" zeigt sie Dokumente an, die einer Nachbearbeitung in der Textverarbeitung bedürfen. Die Briefdateien werden in Bezug auf die zuletzt gewählte E-Akte zu dem gewählten Benutzer angezeigt.

Einstellungen

Hauptartikel → [Einstellungen Textverarbeitung MS Word](#)

Menü Programme



Word: Unterschied zwischen den Versionen

E-Akte

Startet die [E-Akte](#) zur elektronischen Akteneinsicht.

E-Akten Fenster

Das [RA-MICRO E-Akten Fenster](#) - primär für den anwaltlichen Gebrauch vorgesehen - ist ein modernes und praxistaugliches Anzeigeprogramm für elektronische Akten (E-Akten) und bietet einen schnellen Überblick über Bestand und Inhalt der zu einer Akte gespeicherten Dokumente und zu diesen gespeicherten Notizen und Verfügungen.

Posteingang

Hauptartikel → [Posteingang](#)

Startet den Posteingang, mit dem jegliche Form der Eingangspost (E-Mail, Scan, beA, EGVP, WebAkte etc.) effizient und bequem bearbeitet werden kann.

Postausgang

Hauptartikel → [Postausgang](#)

Öffnet den Postausgang, in welchem sich die gesamte elektronische Ausgangspost befindet.

Postkorb

Hauptartikel → [Postkorb](#)

Öffnet den Postkorb, in welchem Dokumente, die an den *Zentralen Postkorb* oder die Benutzer Postkörbe weitergeleitet wurden, bearbeitet werden können.

Adressfenster

Hauptartikel → [Adressfenster](#)

Startet das Adressfenster 1, das aus RA-MICRO heraus auch mit der Tastenkombination   aufgerufen werden kann.

Aktenbeteiligte

Hauptartikel → [Aktenbeteiligte](#)

Hierüber können auf einen Blick alle bereits erfassten Beteiligten zu einer Akte eingesehen und weitere Beteiligte hinzugefügt werden.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

DictaNet Player

Ruft den DictaNet Player auf. Zur Übergabe des Diktats an die *RA-MICRO Datenschnittstelle* ist in den *DictaNet Optionen* die Wahl *Diktat-Informationen an gestartete Textverarbeitung übergeben* zu treffen.

Weitere Funktionen und Erklärungen

Adressfeld nach DIN 5008

Mit der Programmfunktion *DIN-Adress-PH einfügen* bzw. *DIN-Adress-Platzhalter* wird in den Briefkopf ein Adressfeld nach den Vorschriften der DIN 5008 eingefügt. Das Adressfeld wird durch einen Positionsrahmen mit dem Platzhalter *\$DINAdresse* dargestellt. Die DIN 5008 sieht derzeit die ersten drei Zeilen einer Anschrift für Postvermerke vor und fordert den Wegfall der Leerzeile zwischen Hausanschrift und Postleitzahl / Ort.

Der Platzhalter *\$DINAdresse* kann als Positionsrahmen z. B. im [Menüband von MS Word](#) über die

Hauptregisterkarte *RA-MICRO*, Gruppe *Einfügen*, Menü *Platzhalter Wiedervorlagen*



, oder über das RA-

MICRO [Dateimenü](#) von MS Word an Cursorposition eingefügt werden.

Bei Verwendung dieses Platzhalters setzt sich das Anschriftenfeld aus folgenden neun Zeilen zusammen:

1. Zeile: Postvermerk1
2. Zeile: Postvermerk2
3. Zeile: Postvermerk3
4. Zeile: Anrede
5. Zeile: Name
6. Zeile: Adresszusatz / Ansprechpartner
7. Zeile: Straße
8. Zeile: PLZ Ort
9. Zeile: LAND

Bei ausländischen Adressen wird der Ort in Großbuchstaben ausgegeben. Bei der Eingabe der Adresse sollte hier allerdings auf die Schreibweise in der Landessprache geachtet werden.

Bei ausländischen Adressen wird ebenfalls das Empfängerland in Großbuchstaben (in deutscher Sprache) ausgegeben.


Der Platzhalter *\$DINAdresse* wird auch etwa künftige Änderungen der DIN-Vorschriften berücksichtigen, sodass Schreiben der Kanzlei immer den aktuellen Anforderungen entsprechen werden.



Bevor der Platzhalter *\$DINAdresse* eingefügt wird, müssen die bisherigen Adressfeld-Platzhalter *\$1 - \$5* aus dem Briefkopf entfernt werden. Der Platzhalter *\$DINAdresse* wird vom Programm automatisch DIN-gerecht eingefügt. Der Briefkopf ist ggf. entsprechend anzupassen.


Word: Unterschied zwischen den Versionen

Akten zur Adressnummer



Bei Aufruf **B[Adressnummer]* wird sofort nach dem Aufruf die Auswahl der Akten angezeigt, die mit der angegebenen Adressnummer angelegt wurden. Nach Auswahl und Bestätigung einer Akte wird die [Beteiligtauswahl](#) aufgerufen.

Anrede der Parteien



Fragt die Parteirollen zum aktuellen Dokument ab. Bei eindeutiger Zuweisung einer Parteirolle (nur ein Mandant und / oder nur ein Gegner), werden die Parteirollen automatisch vorgeschlagen. Ist eine eindeutige Zuweisung nicht möglich (z. B. bei Gegner und Gegnervorteiler), kann die Parteirolle manuell gewählt werden.

Voraussetzung für diese Funktionalität ist, dass das Dokument [Platzhalter für Artikel / Pronomen / Endungen](#) enthält.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Anrede aktive Parteirolle

Hier kann die Anrede für die aktive Partei gewählt werden. Gibt es in der Akte nur eine Adresse zur aktiven Parteirolle, wird diese vorgeschlagen.

Anrede passive Parteirolle

Hier kann die Anrede für die passive Partei gewählt werden. Gibt es in der Akte nur eine Adresse zur passiven Parteirolle, wird diese vorgeschlagen.

Auswahl Ansprechpartner

Zeigt bei Aufruf von *AAdressnummer eine Auswahlmaske aller Ansprechpartner, die zu der Adresse gespeichert wurden, an.

Auswahl Briefkopf

Über Aufruf von *A[Aktennummer]#? , z. B. *A1 / 17#?, besteht die Möglichkeit, Akten mit den zur Auswahl stehenden Briefköpfen aufzurufen.

Auswahlliste

In dieser Auswahlliste werden die vorhandenen Briefköpfe zur Auswahl angeboten. Die Briefköpfe werden hier mit Briefkopfnummer und -Beschreibung ausgewiesen, die über [Briefkopf bearbeiten](#) festgelegt und geändert werden können.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Bilder im Briefkopf einbinden

Soll ein Bild in den Briefkopf eingebunden werden, so sind folgende Schritte erforderlich:

- In MS Word (diese Hilfe orientiert sich an MS Word 2016), Registerkarte *Einfügen Bilder* aufrufen und die gewünschte Datei wählen.
- Bild entsprechend einfügen und gegebenenfalls nachträglich entsprechend formatieren bzw. positionieren.

Briefkopf austauschen

Um den Briefkopf eines Dokuments nachträglich auszutauschen, wird der neue Briefkopf am Ende des ursprünglichen Dokumentes mit **A[Aktennummer]#[alternative Briefkopfnummer]*, z. B. mit **A2 / 15#2*, aufgerufen. Anschließend wird der ursprüngliche Text in Word mit dem getauschten Briefkopf eingelesen, siehe in der nachfolgenden Grafik den *rot gerahmten* Aufruf der gleichen Aktenstammdaten mit der neuen Briefkopfnummer 2.



Voraussetzung ist, dass die Einstellung *Briefkopf des aktuell geladenen Dokumentes austauschen* in den *Einstellungen Textverarbeitung MS Word* auf der [Karteikarte Briefkopf](#) gesetzt ist.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Dr. Ludwig Recht
Rechtsanwalt

Rechtsanwalt Dr. Ludwig Recht Berliner Str. 11A 12345 Berlin

Parkettstudio Muster KG
Herrn Manfred Mai
Bopserstraße 8
60311 Frankfurt am Main

Rechtsanwalt
Dr. Ludwig Recht
Berliner Str. 11A
12345 Berlin

Tel.: 030/1234567
Fax: 030/9876543

E-Mail: LRecht@gmail.com

2/15 LR06 LR
24.09.15

(Bitte stets angeben)
\$DDNummer

Muster KG ./. Fall
Ihre Forderung gegen Herrn Philipp Fall

Sehr geehrter Herr Mai,


bitte suchen Sie uns in Ihrer Angelegenheit ?? nach vorheriger telefonischer
Anmeldung zur Rücksprache auf.

*A2/15#2

Eingabe

Tauscht den aktuellen Briefkopf durch den hier eingegebenen aus.

Druckschema löschen



Ein bereits über [Neues Druckschema](#) selbst angelegtes Druckschema kann über das Menü *Extras* von **RA-MICRO Drucken** gelöscht werden.

Die mit RA-MICRO ausgelieferten Druckschemata *Individuell*, *Original Schriftsatz* und *Entwurf* können nicht gelöscht werden.



Diese Programmfunktion steht nur in Verbindung mit Verwalterrechten zur Verfügung. Hier muss in der *Benutzerverwaltung* über *Kanzlei* unter Rechteverwaltung das Programmrecht *Verwalter* gesetzt sein.

Stoppstellenmodus

Text, der Stoppstellen ?? bzw. Platzhalter, für die keine Akten Daten existieren, enthält, schaltet beim Laden ab der 2. Zeile im Dokumentfenster automatisch den *Stoppstellenmodus* der **RA-MICRO Word Datenschnittstelle** an, wenn die Einstellung *Stoppstellenmodus automatisch* in den *Einstellungen Textverarbeitung MS-Word* auf der Karteikarte **Allgemein** gewählt wurde. Einfügestellen werden im *Stoppstellenmodus* von der **RA-MICRO Word Datenschnittstelle** automatisch nacheinander gesucht, eine manuelle Suche nach Stoppstellen ist nicht notwendig. Mit  gelangt man automatisch zur nächsten Einfügestelle. Auf diese Weise kann ein Text sehr schnell und systematisch fertiggestellt werden.

Soll die Einfügestelle ohne Eingabe von Text entfernt werden, ist die Stoppstelle nur mit  zu bestätigen. Zur Suche nach Stoppstellen kann die Tastenkombination Strg+ß verwendet werden.

Text löschen

Die **RA-MICRO Word Datenschnittstelle + (extern)** verfügt über einfache Funktionen, Textabschnitte nach oder vor der aktuellen Cursorposition oder den gesamten Text zu löschen.

So können bestimmte Textabschnitte schnell aus einem größeren Dokument erstellt und neu gespeichert oder auch der gesamte Text zum Laden und Bearbeiten eines neuen Dokuments entfernt werden, ohne MS Word neu aufrufen zu müssen oder ein neues Dokumentfenster zu öffnen.

Hierfür stehen folgende Eingabemöglichkeiten zur Verfügung:

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Eingabe	Funktion
#	löscht den Text vor der aktuellen Zeile.
##	löscht den Text ab der aktuellen Zeile.
###	Schließt das aktuelle Dokument und öffnet ein leeres.
####	Schließt das aktuelle Dokument ohne Sicherheitsabfrage.

Nach der jeweiligen Bestätigung des zu Beginn einer leeren Zeile eingegebenen Zeichens mit  erfolgt die Abfrage, ob der Text gelöscht werden soll. Dies ist zu bestätigen. Das eingegebene Zeichen wird dabei ebenfalls aus dem Dokument entfernt.

Word Kennwort



Das Fenster erscheint, wenn eine über Microsoft-Word-Funktion verschlüsselte Druckdatei im .DOC/.DOCX-Format aufgerufen wird. Nach Eingabe des Kennworts wird die Druckdatei unverschlüsselt in Word geladen und kann bearbeitet werden.

Zeilenrechnung

Im MS Word Dokumentfenster kann eine Rechnung während des Schreibens durchgeführt werden. Die Berechnung erfolgt, sobald das Gleichheitszeichen der Rechenformel durch Druck auf die Taste  abgeschlossen wird. Die Zeilenrechnung ist mit den Grundrechenarten Addition (+), Subtraktion (-), Multiplikation (*) und Division (:) möglich.

Beispiel:

Eingabe: $5 * 12,75 =$

Im Dokumentfenster wird sofort nach Bestätigung mit  eingelesen:

$5 * 12,75 = 63,75$

Das Rechenergebnis wird auf zwei Nachkommastellen auf- bzw. abgerundet, sofern nicht mehr Nachkommastellen angegeben wurden.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Siehe auch unter [Tabelle einfügen](#).