

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. Februar 2017, 11:06 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)
(→Menü *A-Aufruf)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 42:

===Menü *A-Aufruf===

<imagemap>

- Datei:|IM_menü_a.png

====Anschreiben mit Briefkopf====

Version vom 23. Februar 2017, 11:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)
(→Menü *A-Aufruf)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 42:

===Menü *A-Aufruf===

<imagemap>

+ [[Datei:|IM_menü_a.png]]

====Anschreiben mit Briefkopf====

Version vom 23. Februar 2017, 11:07 Uhr

Hauptseite > Schriftverkehr > Word

Word



Kategorie: Schriftverkehr

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
2 Funktionen in der RA-MICRO Menüleiste	3
2.1 Menü RA-MICRO Word-Schnittstelle	3
2.2 Menü *A-Aufruf	3
2.2.1 Bitte geben Sie eine Adress-, Aktennummer oder einen Namen ein.	4
2.2.2 Briefkopf:	4
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	5
4 Funktionen in der Abschlussleiste	5

Word: Unterschied zwischen den Versionen

5 Weitere Funktionen und Erklärungen	5
5.1 Stopstellenmodus	5

Allgemeines



Word: Unterschied zwischen den Versionen

Die RA-MICRO Programmfunktionen in MS Word können in Form von Menüs und aus dem Menüband von Word über die Registerkarte *RA-MICRO* in verschiedenen Gruppen, z. B. *Öffnen*, gestartet werden. Zusätzlich verfügt die *RA-MICRO Word-Schnittstelle* über ein [eigenes Menü](#) mit einer Übersicht der RA-MICRO Textverarbeitungsfunktionen MS-Word. Eine weitere Möglichkeit des Zugriffs auf RA-MICRO Programmfunktionen besteht über das Word-Menü *Datei*, Zeile *RA-MICRO*.



Rechtsklick auf das Dokumentfenster ruft das Word-Kontextmenü auf, das durch *RA-MICRO Programmfunktionen* ergänzt ist. An der aktuellen Cursorposition können so z. B. Anlagen in den Schriftsatz eingefügt oder einzelne Seiten von umfangreicheren Dokumenten gedruckt werden. Falls die RA-MICRO Programmfunktionen nicht im Kontextmenü zur Verfügung stehen, besteht über Deaktivierung der Einstellung *Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü* auf der Karteikarte *Support-Info* der *Einstellungen Textverarbeitung MS-Word* die Möglichkeit, die Kontextfunktionalität der RA-MICRO Programmfunktionen wiederherzustellen.



Mit der Tastenkombination *ESC+E* wird Word beendet und zum RA-MICRO Hauptmenü zurückgekehrt.



Als Textformat empfehlen wir RTF. In diesem Format werden standardmäßig auch alle von RA-MICRO mitgelieferten Textbausteine erstellt.

Funktionen in der RA-MICRO Menüleiste

Menü RA-MICRO Word-Schnittstelle

Das Menü *RA-MICRO Word-Schnittstelle* bietet eine Übersicht aller wichtigen - in MS-Word verfügbaren - RA-MICRO Programmfunktionen. Wir empfehlen allen Word-Benutzern, sich anhand dieser Funktionsübersicht mit den vielfältigen Leistungsmöglichkeiten der *RA-MICRO Word-Schnittstelle* zur Verbesserung der Produktivität vertraut zu machen.



Als Textformat empfehlen wir RTF. In diesem Format werden standardmäßig auch alle von RA-MICRO mitgelieferten Textbausteine erstellt.

Die Funktionsübersicht kann mit Klick/Touch auf das Menü



oder über die Taste **Datei:Z Esc.png**

aufgerufen werden.

Von hier aus können die Programmfunktionen entweder mit Mausclick oder Fingertouch aufgerufen werden.

Menü *A-Aufruf

<imagemap>-Fehler: In der ersten Zeile muss ein Bild angegeben werden

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Nach Eingabe einer Aktennummer wird der Briefkopf (BK[Nr.].rtf) mit der Mandantenadresse sowie den entsprechenden Aktendaten wie Aktennummer etc. eingelesen. Die Angabe eines Korrespondenzkürzels nach der Aktennummer (z. B. 208/1712) liest die jeweilige Korrespondenzadresse im Zusammenhang mit den erforderlichen Aktendaten ein.

Bei Eingabe einer Adressnummer wird der Briefkopf nur mit den Adressdaten gefüllt. Platzhalter, die aktenbezogene Angaben enthalten, werden durch [Stoppstellen](#) ersetzt.

Die Eingabe eines Plus-Zeichens + nach der Aktennummer oder der Aufruf *A[Aktennummer]+ ruft die Beteiligtenauswahl zur Akte auf. Aus dieser Beteiligtenauswahl kann der gewünschte Empfänger gewählt werden.

Ein anderer als der in den Einstellungen Word-Schnittstelle auf der Karteikarte **Briefkopf** voreingestellte Briefkopf kann durch die Angabe von #[Briefkopfnummer] hinter der Aktennummer zur Akte aufgerufen werden.

Beispiel: *A[Aktennummer]#3 ruft den Briefkopf mit der Nummer 3 (BK3.rtf) im Zusammenhang mit den Akten- und Adressdaten auf.

Der Aufruf von *A Anschreiben mit Briefkopf erfolgt im [Menüband von Word](#) über die Hauptregisterkarte *RA-MICRO*, Gruppe *Öffnen*, über das Word-Menü *Datei*, Zeile *RA-MICRO* sowie über die *Funktionsübersicht*.

Bitte geben Sie eine Adress-, Aktennummer oder einen Namen ein.

In dieses Eingabefeld kann wahlweise eine Akten-, Adressnummer oder ein Name eingegeben werden.

Der Briefkopf wird nach der Bestätigung der Eingaben mit der angegebenen Adresse aufgerufen.

Briefkopf:

Hier kann ein Briefkopf gewählt werden, der von dem in den *Einstellungen Textverarbeitung MS-Word* auf der Karteikarte **Briefkopf** voreingestellten Briefkopf abweicht.

Word: Unterschied zwischen den Versionen

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Funktionen in der Abschlussleiste

Weitere Funktionen und Erklärungen

Stoppstellenmodus

Text, der Stoppstellen ?? bzw. Platzhalter, für die keine Aktdaten existieren, enthält, schaltet beim Laden ab der 2. Zeile im Dokumentfenster automatisch den *Stoppstellenmodus* der *RA-MICRO Word Datenschnittstelle* an, wenn die Einstellung *Stoppstellenmodus automatisch* in den *Einstellungen Textverarbeitung MS-Word* auf der Karteikarte **Allgemein** gewählt wurde. Einfügestellen werden im *Stoppstellenmodus* von der *RA-MICRO Word Datenschnittstelle* automatisch nacheinander gesucht, eine manuelle Suche nach Stoppstellen ist nicht notwendig. Mit **Datei:Z enter.png** gelangt man automatisch zur nächsten Einfügestelle. Auf diese Weise kann ein Text sehr schnell und systematisch fertiggestellt werden.

Soll die Einfügestelle ohne Eingabe von Text entfernt werden, ist die Stoppstelle nur mit **Datei:Z enter.png** zu bestätigen. Zur Suche nach Stoppstellen kann die Tastenkombination Strg+ß verwendet werden.