

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten

Hauptseite > E-Workflow > E-Mail Konten > E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemein	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	3
2.1 Angezeigter Name:	3
2.2 E-Mail-Adresse:	3
2.3 Servertyp:	3
2.4 Server wählen (optional):	3
2.5 Postausgangsserver:	3
2.6 Port:	3
2.7 Benutzername:	3
2.8 Kennwort:	4
2.9 Empfangsoptionen:	4
2.9.1 Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen	4
2.9.2 Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben	4
2.10 Postausgangsserver (SMTP)	4
2.11 Port:	4
2.12 Postausgang:	4
2.12.1 Server erfordert Authentifizierung	4
2.12.2 Einstellungen... ..	5
2.12.3 Verschlüsselte Verbindung anwenden	5
2.12.4 TLS	5
3 Funktionen in der Abschlussleiste	5
3.1 Kontoeinstellungen testen	5

Allgemein

E-Mail Konto

Hilfe Info

E-Mail Konto

Angezeigter Name: Ludwig Recht

E-Mail-Adresse: LRecht@gmail.com

Servertyp: ☐ POP3 ☒ IMAP ☐ MS Exchange-Server (ab V. 2007 SP1)

Server wählen (optional): Gmail (IMAP)

Posteingang (IMAP)

Posteingangsserver (IMAP): imap.gmail.com Port: 143

Benutzername: L.Recht@jurasoft.de

Kennwort:

Empfangsoptionen:

☒ Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen (können auch von anderen Geräten abgerufen werden).

☐ Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben.

☐ Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgang (SMTP)

Postausgangsserver (SMTP): smtp.gmail.com Port: 587

Postausgang: ☒ Server erfordert Authentifizierung

☒ Verschlüsselte Verbindung verwenden TLS

Kontoeinstellungen testen

Diese Maske dient zur Einrichtung und Bearbeitung eines E-Mail-Kontos.

Die E-Mail-Adresse und das E-Mail-Kennwort, die bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs bei dem gewählten E-Mail-Anbieter verwendet wurden, sind für den Empfang und Versand von Nachrichten bei Benutzername und Kennwort zu hinterlegen.

Mit der Empfangsoption *Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen* kann gewählt werden, ob Nachrichten nach dem Abruf und Import durch RA-MICRO auf dem Server im Posteingang belassen werden sollen (empfohlen, wenn Nachrichten auch mit anderen Geräten abgerufen werden).

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Angezeigter Name:

Dient der Erfassung des Namens, unter dem das E-Mail-Konto angezeigt werden soll.

E-Mail-Adresse:

Dient der Eingabe der E-Mail-Adresse für das E-Mail-Konto.

Servertyp:

Diese Einstellung dient der Wahl des Übertragungsprotokolls für den Posteingang. Standardmäßig voreingestellt ist die Auswahl IMAP.

Alternativ kann anstelle des POP3- oder IMAP-Servers ein Exchange-Server für das E-Mail-Konto genutzt werden. Die Adresse des Exchange-Servers kann automatisiert anhand der E-Mail-Adresse oder manuell erfasst werden.



Für die automatische Ermittlung des Exchange-Servers setzen wir voraus, dass der Server in der eigenen Domain (im eigenen LAN) zu erreichen ist und dort schon eine E-Mail-Adresse hinterlegt wurde.

Damit die Benutzerdaten des Exchange-Servers nicht gesondert beim Versand und Empfang von Nachrichten eingegeben werden müssen, ist deren Hinterlegung im E-Mail Konto unter Benutzeranmeldung möglich.

Server wählen (optional):

Die Serveradresse kann manuell eingetragen oder aus einer Liste mit Freemail-Diensten gewählt werden.

Im letzteren Fall werden die Angaben für den POP3- und SMTP-Server automatisch ermittelt und eingetragen.

Postausgangsserver:

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

Port:

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

Benutzername:

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten

Kennwort:

Dient der Eingabe der bei der Einrichtung des E-Mail-Zugangs verwendeten Zugangsdaten.

Empfangsoptionen:

Nachrichten auf dem Server im Posteingang belassen

Mit dieser Empfangsoption kann der Anwender wählen, ob die Nachrichten nach dem Abruf und Import durch RA-MICRO im Posteingang des Servers belassen werden sollen (empfohlen, wenn Nachrichten auch mit anderen Geräten abgerufen werden).

Nachrichten auf dem Server, je nach Servereinstellung, löschen oder in Papierkorb verschieben

Hierüber können Nachrichten nach Abruf und Import durch RA-MICRO, je nach Servereinstellung, auf dem Server gelöscht oder in den Papierkorb verschoben werden.

Postausgangsserver (SMTP)

Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.

Port:

Dient der Erfassung der Daten für den Postausgangsserver, die der E-Mail-Anbieter mitgeteilt hat.

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, werden die Daten des Postausgangsservers automatisch eingelesen.

Postausgang:

Server erfordert Authentifizierung

Falls für den Postausgang eine Authentifizierung erforderlich ist, können die notwendigen Einstellungen festgelegt werden.

Diese Empfangsoption soll den Missbrauch von E-Mail-Adressen für den Versand von Spam verhindern und gilt heute als Stand der Technik.

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, wird diese Option je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.

E-Mail-Konto neu einrichten/bearbeiten

Einstellungen...

Hauptartikel → [E-Mail Konten Einstellungen](#)

Wurde bei *Server wählen (optional)* ein Freemail-Dienst gewählt, werden diese Option und das Verschlüsselungsprotokoll je nach E-Mail-Anbieter automatisch aktiviert.

Verschlüsselte Verbindung anwenden

Diese Option ist für eine verschlüsselte Verbindung des gewählten Mailservers vorgesehen.

TLS

Dient der Wahl des passenden Verschlüsselungsprotokolls für die Verbindung, falls dieses nicht bereits aufgrund der automatischen Serverwahl im Feld *Server wählen (optional)* automatisch vorgeschlagen wird.

Funktionen in der Abschlussleiste

Kontoeinstellungen testen

Startet den Test der Kontoeinstellungen.

Hauptartikel → [E-Mail Kontotest](#)