

# Einstellungen Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. August 2019, 12:18 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 15. August 2019, 11:48 Uhr (Quelltext anzeigen)
<a href="#">ARuschitzka</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> ) (→Allgemeines)	<a href="#">ARuschitzka</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> ) (→Allgemeines)
<a href="#">← Zum vorherigen Versionsunterschied</a>	<a href="#">Zum nächsten Versionsunterschied →</a>
<b>Zeile 20:</b>	<b>Zeile 20:</b>
rect 2 199 176 227 [[Einstellungen_Signet Einstellungen zur Verwendung eines Signets]]	rect 2 199 176 227 [[Einstellungen_Signet Einstellungen zur Verwendung eines Signets]]
rect 571 464 789 493 [[Einstellungen_Allgemein#Funktionen_in_der_Abschlussleiste Speichert bzw. schließt die Einstellungen]]	rect 571 464 789 493 [[Einstellungen_Allgemein#Funktionen_in_der_Abschlussleiste Speichert bzw. schließt die Einstellungen]]
	+
	rect 463 29 605 58 [[Einstellungen_Programmstart-Programmende Einstellungen zum Starten von RA-MICRO Programmteilen beim Programmstart bzw. -ende sowie Login-Daten verwalten]]
desc bottom-right	desc bottom-right

## Version vom 15. August 2019, 11:48 Uhr

Hauptseite > [Kanzlei](#) > [Allgemeine Einstellungen](#) > [Einstellungen Drucken](#)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	2
2 Einstellungen .....	3
2.1 Standardschrift / Standardschriftgröße .....	3
2.2 Randeinstellungen .....	3
2.3 Ränder für Kopf- und Fußzeile .....	3
2.4 Standardeinstellungen .....	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	4
3.1 OK und Schließen .....	4
3.2 Abbruch und Schließen .....	4

## Allgemeines



Allgemeine Einstellungen		
1 Allgemein 2 Chiffren 3 Drucken 4 Proxyserver 5 Laufende Nummern 6 Programmstart/-ende 7 E-Mail-Kontenverwaltung		
<b>Schrift</b>	3.01 Standardschrift	Calibri
Schächte	3.02 Standard-Schriftgröße	11
Briefkopf	3.03 Linker Rand	16 mm
Druckersteuerung	3.04 Rechter Rand	20 mm
Signet	3.05 Oberer Rand	20 mm
Anlagenstempel	3.06 Unterer Rand	20 mm
	3.07 Oberer Rand für Kopfzeile	21 mm
	3.08 Unterer Rand für Fußzeile	3 mm
	3.09 Standardeinstellungen	Setzen
<input checked="" type="radio"/> Zentral <input type="radio"/> Lokal		<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="X"/>

In diesem Bereich ist der Ausdruck von Dokumenten (z. B. Aktenvorblätter textav\*.rtf im Programmteil [Aktenvorblatt](#)) in RA-MICRO grundsätzlich und zentral konfigurierbar. Dazu gehören Einstellungen zum Schriftbild, zu Briefköpfen, zur Druckersteuerung usw.



- Sind gleichartige Drucker- und Briefkopfeinstellungen separat in den einzelnen Programmeinstellungen getroffen worden, wirken diese immer vorrangig.
- Werden Aktenvorblätter im Textformat RTF in der Textverarbeitung geändert und überschrieben, werden die in der Textverarbeitung verwendeten Schriftformatierungen übernommen.


## Einstellungen

---

### Standardschrift / Standardschriftgröße

---

Für ein kanzleiwert einheitliches Schriftbild ist hier die Schriftart sowie -größe einzustellen. Die ausgewählten Werte sind in den einzelnen Programmen änderbar und werden in den jeweiligen Auswahllisten zur Orientierung in blauer Schriftfarbe angezeigt:



**Standardschriftart:** Arial

### Randeinstellungen

---

An dieser Stelle kann der Abstand zwischen dem Text und den Papierrändern festgelegt werden (z. B. für den Ausdruck von [Aktenvorblättern](#) mit Dateinamen textav\*.rtf). Es sind Werte zwischen 0 bis 70 mm zulässig.

**Standardschriftgrößen** auf allen 4 Blattseiten: 20 mm

### Ränder für Kopf- und Fußzeile

---

Im Direktdruck (z. B. [Forderungskonto drucken](#)) werden, wenn aktiviert, automatisch Seitenzahlen aufgedruckt. Mit diesen Werten ist einstellbar, welchen Abstand in mm der obere Rand der Kopfzeile zum oberen Blattrand bzw. der untere Rand der Fußzeile zum unteren Blattrand haben soll.

Für den oberen Rand der Kopfzeile sind Werte zwischen 0 und 70 mm zulässig, für den unteren Rand der Fußzeile zwischen 0 und 20 mm.

**Standardwert** für beide Einstellungen: 3 mm

### Standardeinstellungen

---

Die Schaltfläche setzt die Einstellungen zur Schrift mit einem Klick auf die Standardwerte zurück.

Einstellungen Drucken: Unterschied zwischen den Versionen

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK und Schließen


---



Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

### Abbruch und Schließen

---



Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.