

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 14. Dezember 2020, 12:37 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 14. Dezember 2020, 12:38 Uhr (Quelltext anzeigen)
SKunick (Diskussion Beiträge) (→Bearbeiten) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	SKunick (Diskussion Beiträge) (→Stoppstellenmodus automatisch) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 21: <div></div> <div>Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.</div> <div>— <div></div></div> <div>Bei abgewählter Programmfunktion können nur die rechts vom Cursor befindlichen Stoppstellen mit der Tastenkombination <code>[[Datei:strg ss.png link=]]</code> angesprungen werden.</div> <div>— <div></div></div> <div>Erfolgt keine Eingabe, bleibt die Stoppstelle erhalten.</div> <div><div></div></div> <div>===Einfügen===</div>	Zeile 21: <div></div> <div>Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.</div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div>===Einfügen===</div>

Version vom 14. Dezember 2020, 12:38 Uhr

[Hauptseite](#) > [RA-MICRO Outlookschnittstellen](#) > [Einstellungen Outlook EA](#)

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	2
2.1 Briefköpfe E-Brief	2
2.2 Format	2
2.3 Stoppstellenmodus automatisch	3
2.4 Einfügen	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste	3

Allgemeines

Zu Beginn der Arbeit mit den in Outlook möglichen *-Befehlen wird empfohlen, die Einstellungen an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Briefköpfe E-Brief

Auswahl des Standard-Briefkopfes im HTML-Format für den Versand einer neuen E-Mail mit Briefkopf, welcher über *E-Befehl eingelesen werden kann.

Format

Zur Auswahl stehen .RTF, .DOC und .DOCX. Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über *-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateiendung im *-Befehl nicht mit angegeben wird.

Einstellungen Outlook EA: Unterschied zwischen den Versionen

Bsp.: Voreinstellung ist .DOCX. Bei Eingabe von **textbaustein* + Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem voreingestellten Dateiformat *.DOCX* eingelesen.

Soll ein Baustein trotz Voreinstellung *.DOCX* im RTF-Format eingelesen werden ist beim *-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. **textbaustein.rtf*

Stoppstellenmodus automatisch

Mithilfe des [automatischen Stoppstellenmodus](#) werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen (??) automatisch markiert.

Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.

Einfügen

Funktionen in der Abschlussleiste
