

# Einstellungen Outlook EA

Hauptseite > RA-MICRO Outlookschnittstellen > Einstellungen Outlook EA

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	2
2.1 Briefköpfe E-Brief .....	2
2.2 Format .....	3
2.3 Stoppstellenmodus automatisch .....	3
2.4 Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen .....	3
2.5 Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen .....	3
2.6 Textbaustein mit Formatierungen einfügen .....	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	3
3.1 OK + Schließen .....	3
3.2 Abbruch + Schließen .....	3

## Allgemeines

Einstellungen Outlook

?
i

E-Mails automatisiert zur E-Akte speichern

☒ Aktennummerneingabe nur mit "/" im "An"-Feld zulassen
i

Briefköpfe E-Brief

TEXTBK.EMAIL01.HTML

Format

☐ \*.RTE (Rich Text Format)
☐ \*.DOC (Winword-Dokumentformat)
☒ \*.DOCX

Bearbeiten

☐ Stoppstellenmodus automatisch
☐ \*-Logik abschalten
i

Einfügen

☐ Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen
☒ Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen
☐ Textbaustein mit Formatierungen einfügen

Automatische Briefanrede

☒ Bei Auswahl Empfänger über 'An' automatisch Briefanrede einfügen
i

■ Zentral
■ Lokal

Zu Beginn der Arbeit mit den in Outlook möglichen \*-Befehlen wird empfohlen, die Einstellungen an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Briefköpfe E-Brief

Auswahl des Standard-Briefkopfes im HTML-Format für den Versand einer neuen E-Mail mit Briefkopf, welcher über \*E-Befehl eingelesen werden kann.

## Format

---

Zur Auswahl stehen *.RTF*, *.DOC* und *.DOCX*. Die Auswahl des Formats dient dazu, dass bevorzugt Textbausteine in diesem Dateiformat über \*-Befehl eingelesen werden, wenn die Dateierweiterung im \*-Befehl nicht mit angegeben wird.

Bsp.: Voreinstellung ist *.DOCX*. Bei Eingabe von *\*textbaustein* + Enter wird der Baustein mit diesem Dateinamen und dem voreingestellten Dateiformat *.DOCX* eingelesen.

Soll ein Baustein trotz Voreinstellung *.DOCX* im RTF-Format eingelesen werden ist beim \*-Befehl das Dateiformat zu ergänzen, bsw. *\*textbaustein.rtf*

## Stoppstellenmodus automatisch

---

Mithilfe des [automatischen Stoppstellenmodus](#) werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen (??) automatisch markiert.

Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.

## Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen

---

Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine an die verwendeten Standardformate eingefügt.

## Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen

---

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

## Textbaustein mit Formatierungen einfügen

---

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand etc.) eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Schriftart und Schriftgröße werden an das verwendete Standardformat angepasst.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK + Schließen


---



Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

### Abbruch + Schließen

---



Einstellungen Outlook EA

Das Fenster wird geschlossen.