

Einstellungen Signet: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 8. August 2019, 08:47 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 8. August 2019, 09:35 Uhr (Quelltext anzeigen)
ARuschitzka (Diskussion Beiträge) (→Allgemeines)	ARuschitzka (Diskussion Beiträge) (→Allgemeines)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 10:	Zeile 10:
rect 1 162 176 196 [[Einstellungen_Duckersteuerung Einstellungen Duckersteuerung]]	rect 1 162 176 196 [[Einstellungen_Duckersteuerung Einstellungen Duckersteuerung]]
rect 2 29 83 57 [[Einstellungen_Allgemein Allgemeine Einstellungen]]	rect 2 29 83 57 [[Einstellungen_Allgemein Allgemeine Einstellungen]]
	rect 2 227 176 257 [[Einstellungen_Anlagenstempel Einstellungen zur Formatierung des Anlagenstempels mit Wirkung in der RA-MICRO Wordschnittstelle, Kanzlei-Textverarbeitung und E-Akte.]]
	+
rect 82 29 155 57 [[Einstellungen_Chiffren Chiffren zum Schutz einzelner Programmfunktionen eintragen]]	rect 82 29 155 57 [[Einstellungen_Chiffren Chiffren zum Schutz einzelner Programmfunktionen eintragen]]
rect 178 59 708 152 [[Einstellungen_Signet#Signet_verwenden. 2FHinweis Verwendung des Signets für den Direktdruck und in der Word-Schnittstelle aktivieren]]	rect 178 59 708 152 [[Einstellungen_Signet#Signet_verwenden. 2FHinweis Verwendung des Signets für den Direktdruck und in der Word-Schnittstelle aktivieren]]

Version vom 8. August 2019, 09:35 Uhr

Hauptseite > Kanzlei > Allgemeine Einstellungen > Einstellungen_Signet

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Einstellungen	3
2.1 Signet verwenden/Hinweis	3
2.2 Signet auswählen	3
2.3 Breite/Höhe	3
2.4 Position - Horizontal/Vertikal	3
2.5 Anzeige Signet	3
3 Funktionen in der Abschlussleiste	4
3.1 OK und Schließen	4
3.2 Abbruch und Schließen	4

Allgemeines

Allgemeine Einstellungen		
1 Allgemein 2 Chiffren 3 Drucken 4 Proxyserver 5 Laufende Nummern 6 Programmstart/-ende 7 E-Mail-Kontenverwaltung		
Schrift	3.27 Signet verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Schächte	3.28 Hinweis zum Signet	Hinweis
Briefkopf	3.29 Signet auswählen	Vorlagen
Druckersteuerung		
Signet		
Anlagenstempel		
	3.30 Breite	54,6 mm
	3.31 Höhe	18,0 mm
	3.32 Position - Horizontal	0,2 mm
	3.33 Position - Vertikal	0,2 mm
	3.34 Anzeige Signet	<input type="radio"/> alle Dokumente <input checked="" type="radio"/> nur auf Aktenretent

☒ Zentral
 ☐ Lokal
 ☒
☐

Das Signet ist eine kanzleitypische Grafik bzw. ein Kanzlei-Logo, das im Direktdruck von Dokumenten, die mit einem RA-MICRO Briefkopf erstellt wurden, aus den RA-MICRO Programm-Modulen und in der Word-Schnittstelle auf jede Seite eines Dokumentes oder wahlweise des Aktenretents gedruckt wird. Es dient u. a. zum schnelleren Auffinden eigener Schriftsätze in umfangreichen Papierhandakten: Wird das Signet bspw. am rechten oberen Blattrand platziert, sind eigene Dokument beim Durchblättern der Handakte relativ leicht und vor allem schnell zu erkennen.

Im Lieferumfang von RA-MICRO sind bereits diverse Signets enthalten. Zusätzlich können eigene Grafiken erstellt und als Signet verwendet werden.

Zulässige Dateiformate:

- .bmp
- .wmf

Die Einstellungen zur Verwendung des Signets stehen ergänzend auch in der [Word-Schnittstelle](#) zur Verfügung.

Einstellungen Signet: Unterschied zwischen den Versionen

Darüberhinaus ist im [RA-MICRO Drucken-Dialog](#) für alle Ausfertigungen des Dokumentes festlegbar, ob das in den Einstellungen zur Nutzung festgelegte Signet für den aktuell auszuführenden Druckauftrag genutzt werden soll oder nicht.

Einstellungen

Signet verwenden/Hinweis

Wird diese Einstellung aktiviert, steht allen RA-MICRO Benutzern die Nutzung des Signets als Kanzlei-Logo im Direktdruck von Dokumenten mit Briefkopf (z. B. [Zwangsvollstreckung](#), [Gebühren](#)) und in der [Word-Schnittstelle](#) zur Verfügung.

Signet auswählen

Die Schaltfläche *Vorlagen* öffnet den Auswahl-Dialog zum Hinzufügen der für das Signet zu verwendenden Grafikdatei. Die Vorschau darunter zeigt die Grafik an.



Unterstützt werden Grafikdateien im Format *.wmf und *.bmp.

Breite/Höhe

Die Größe des Signets kann hier in mm festgelegt werden, wobei das Seitenverhältnis der Grafik zu beachten ist. D. h., wird die Breite der Grafik bspw. vergrößert, ist es erforderlich auch die Höhe anzupassen, damit es nicht zu einer verzerrten Darstellung der Grafik kommt.

Position - Horizontal/Vertikal

Zur Positionierung des Signets auf dem Ausdruck. **Position 0,0 mm** in beiden Feldern bedeutet für den Ausdruck des Signets, dass es in der rechten, oberen Ecke des Blattes positioniert wird. Weitere Bedeutungen positiver und negativer Werte::

Bedeutung der mm-Werte für die Horizontale:

- Positiver Wert (größer 0) - Je höher der Wert wird, desto weiter nach rechts wird das Signet verschoben.
- Negativer Wert (kleiner 0) - Je kleiner der Wert wird, desto weiter wird das Signet nach links verschoben.

Bedeutung der mm-Werte für die Vertikale:

- Positiver Wert (größer 0) - Je höher der Wert wird, desto weiter nach unten wird das Signet verschoben.
- Negativer Wert (kleiner 0) - Je kleiner der Wert wird, desto weiter wird das Signet nach oben verschoben.

Anzeige Signet

Wird das Signet als ständiger grafischer Bestandteil des Briefkopfes verwendet, empfiehlt sich die Einstellung auf *alle Dokumente* zu setzen. Die Grafik wird auf jeder Ausfertigung eines Dokumentes angezeigt bzw. aufgedruckt.

Einstellungen Signet: Unterschied zwischen den Versionen

Dient das Signet lediglich dem schnelleren Wiederauffinden von eigenen Dokumenten in der Handakte, empfiehlt sich die Einstellung auf *nur auf Aktenretent* zu setzen. Die Grafik wird lediglich auf dem Aktenexemplar des Dokumentes angezeigt bzw. aufgedruckt.


Funktionen in der Abschlussleiste

OK und Schließen



Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Abbruch und Schließen



Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.