

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Hauptseite > Schriftverkehr > Word > Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	3
2.1 Karteikarte Allgemein	3
2.1.1 Format	4
2.1.2 Stoppstellenmodus automatisch	4
2.1.3 Vertretungsverhältnis im Rubrum	4
2.1.4 Einzeiliger Adressaufruf mit Betreffzeilen	4
2.1.5 Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen	4
2.1.6 Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen	4
2.1.7 Textbaustein mit Formatierungen einfügen	4
2.1.8 Anlagenstrich ... mm vom linken Rand positionieren	5
2.1.9 DictaNet Player mit MS Word starten	5
2.1.10 Tastaturkürzel mit AltGr für Infodesk nutzen	5
2.1.11 Diktatzeichen:	5
2.1.12 Textverzeichnis:	5
2.1.13 Versand ERV automatisch vorschlagen	5
2.1.14 Textspeicher löschen mit #-Funktion	6
2.2 Karteikarte Briefkopf	7
2.2.1 Druck-Briefkopf	7
2.2.2 Briefkopfname:	8
2.2.3 E-Brief	8
2.2.4 Briefkopf des aktuell geladenen Dokumentes austauschen	8
2.2.5 Mandantenbetreff bei *B-Aufruf (\$11, \$12, \$18)	8
2.2.6 RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)	8
2.2.7 Aktenkennzeichen an RA-MICRO Aktennummer anhängen (\$7)	8
2.2.8 Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z. B. SB/AktenNr/Referat/AKz)	9
2.2.8.1 Abbildung	9
2.2.9 Autor des Diktats dem Diktatzeichen (\$8) voranstellen	9
2.2.10 Zusatz in 1. Betreffzeile (\$11) bei Rechtsschutz	9
2.2.11 Ersetzung \$10	9
2.2.12 Leere Briefkopfplatzhalter entfernen	9
2.2.13 Leere Betreffzeilen löschen	10
2.2.14 "In Sachen bei Gerichtsadressen einfügen (\$10)	10
2.2.15 zusätzlich Gerichtsbetreff in -...- (\$11 oder \$12)	10
2.2.16 Ansprechpartner mit "z. H." (\$5)	10
2.2.17 Gerichtsadressen mit Briefanrede (\$9)	10
2.2.18 Legende Platzhalter	10
2.3 Karteikarte Support-Info	11
2.3.1 Benutzernummer:	11
2.3.2 Poolverzeichnis:	11
2.3.3 Druckdateiverzeichnis:	12
2.3.4 Auslagerungsverzeichnis:	12

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

2.3.5 Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü	12
2.4 Karteikarte Drucken 1	13
2.4.1 Automatischer Beglaubigungsvermerk	13
2.4.2 Beglaubigungsvermerk mit Rahmen	13
2.4.3 Grau hinterlegt	14
2.4.4 Linksbündig	14
2.4.5 Rechtsbündig	14
2.4.6 Rechtsanwalt	14
2.4.7 Rechtsanwältin	14
2.4.8 Einstellungen Anlagenstempel	14
2.5 Karteikarte Drucken 2	15
2.5.1 Beim Ausdruck öffnen: Wiedervorlage / Termine zur Akte	15
2.5.2 Word Druckersteuerung	15
2.5.3 RA-MICRO Druckersteuerung	16
2.5.4 Kopien einzeln drucken	16
2.5.5 auf Seitenbereich vergrößern	16
2.5.6 Anlagenstrich bei Duplex am Heftrand	16
2.5.7 Druckdateinummer nur auf letzte Abschrift	16
2.5.8 PDF-Speicherung in E-Akte PDF / A (ISO 19005-1 kompatibel)	16
2.5.9 Mittlere Qualität	17
2.5.10 Hohe Qualität	17
2.5.11 Faxtreiber:	17
2.5.12 Faxnummer in Zwischenablage speichern	17
2.5.13 Automatische Speicherung beim Druck	17
2.6 Rechnende Textbausteine	18
2.6.1 Unsichtbare Rechenanweisungen durch Leerzeichen ersetzen (!e1+e2=e3!)	18
2.6.2 Hinweismeldung ausgeben	19
2.6.3 Anweisungen durch Problembeschreibung ersetzen	19
2.7 E-Porto	19
2.7.1 Preis / Porto: / Produkt ID: / Vermerk: / Beschreibung:	20
2.7.2 Voreinstellung:	20
2.7.3 Preisliste:	20
2.7.4 Portokasse:	20
2.7.5 Postauslagen automatisch buchen / Kostenart:	20
2.7.6 E-Porto verwenden	20
2.7.7 Benutzer: / Kennwort:	20
2.7.8 Test Login	20
3 Funktionen in der Abschlussleiste	21
3.1 Zentral / Lokal	21
3.2 OK + Schließen	21
3.3 Abbruch + Schließen	21

Allgemeines

Zu Beginn der Arbeit mit der MS Word Schnittstelle empfehlen wir zunächst, die *Einstellungen Textverarbeitung MS Word* zu kontrollieren und ggf. an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Einstellungen in roter Schrift stellen zentrale Einstellungen dar. Zentrale Einstellungen wirken sich im gesamten Netzwerk aus, während lokale Einstellungen allein zum jeweiligen Benutzer gespeichert werden. Lokale Einstellungen werden in blauer Schrift dargestellt.



Nach einer Änderung zentraler Einstellungen sollte MS Word neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden können.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Karteikarte Allgemein

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

?
i

Allgemein
Briefkopf
Support-Info
Drucken 1
Drucken 2
Rechnende Textbausteine
E-Porto

Format

☐ *.RTE (Rich Text Format)
☐ *.DOC (Winword-Dokumentformat)
☒ *.DOCX

Bearbeiten

☒ Stoppstellenmodus automatisch
☐ Vertretungsverhältnis im Rubrum
☐ Einzeiliger Adressaufruf mit Betreffzeilen

Einfügen

☒ Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen
☐ Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen
☐ Textbaustein mit Formatierungen einfügen
☐ Textbaustein als Vorlage öffnen
☐ Mit &&* ganzen Absatz löschen

Anlagenstrich
12
mm vom linken Rand positionieren (Standard: 12)

Extras

☐ DictaNet Player mit MS Word starten
☒ Tastaturkürzel mit AltGr für Infodesk nutzen

Diktatzeichen:

Textverzeichnis:
TEXT\

☒ Textspeicher löschen mit #-Funktion
☒ Abfrage der Parteirollen immer anzeigen

Zentral
Lokal

✓
✗

Format

Die Formate .DOC und .DOCX werden empfohlen, da diese bei annähernd gleichem Leistungsumfang weniger Speicherplatz verbrauchen als das rtf-Format. Dies insbesondere auch dann, wenn im Briefkopf Grafiken enthalten sind.

Zur Auswahl stehen .RTF, .DOC und .DOCX'. Die Formate .DOC bzw. .DOCX werden empfohlen, da diese bei annähernd gleichem Leistungsumfang weniger Speicherplatz verbrauchen als das rtf-Format. Dies insbesondere auch dann, wenn im Briefkopf Grafiken enthalten sind.

Stoppstellenmodus automatisch

Mithilfe des [automatischen Stoppstellenmodus](#) werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen (??) automatisch markiert.

Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.

Bei abgewählter Programmfunktion können nur die rechts vom Cursor befindlichen Stoppstellen mit der Tastenkombination [Strg + ß] angesprungen werden.

Erfolgt keine Eingabe, bleibt die Stoppstelle erhalten.

Vertretungsverhältnis im Rubrum

Bei Wahl dieser Einstellung wird das Vertretungsverhältnis, das z. B. bei einer GmbH im *Adressfenster* angegeben wurde, in die Rubrumplatzhalter für den Adresszusatz (<\$12>, <\$22>, <\$32> und <\$42>) übernommen.

Einzeiliger Adressaufruf mit Betreffzeilen

Bei Wahl dieser Einstellung wird bei einzeiligen Adressaufrufen mit *A, oder *A; der Betreff mit ausgegeben.

Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen

Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine mit Anpassungen an die im Briefkopf verwendeten Standardformate eingefügt.

Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Textbaustein mit Formatierungen einfügen

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand etc.) eingelesen werden, in der sie gespeichert wurden.

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Schriftart und Schriftgröße werden an die des im Briefkopf verwendeten Standardformats angepasst.

Anlagenstrich ... mm vom linken Rand positionieren

Hier kann die Positionierung des Anlagenstrichs bei Bedarf geändert werden.

DictaNet Player mit MS Word starten

Bei gewählter Einstellung wird bei jedem Start von MS Word automatisch der DictaNet Player geladen.

Tastaturkürzel mit AltGr für Infodesk nutzen

Die Einstellung *Tastaturkürzel mit AltGr nutzen* ist bei Erstinstallation voreingestellt.

So können der *Info Desk* und die einzelnen RA-MICRO Fensterprogramme mit **Datei:Z altgr.png**-Tastenkombinationen aufgerufen werden.

Wird die Einstellung abgewählt, weil entsprechende Tastenkombinationen schon vor der Installation von RA-MICRO anders verwendet wurden und diese weiter so genutzt werden sollen, sind die RA-MICRO Fensterprogramme nicht mehr mit diesen Tastenkombinationen aus Worddokumenten aufrufbar.

MS Word muss nach Änderung dieser Einstellung beendet und neu gestartet werden.

Die Fensterprogramme können anschließend z. B. über das Modul *Info Desk* aufgerufen werden.

Diktatzeichen:

Standardmäßig ist das Diktatzeichen des aktiven Benutzers vorgegeben, wie in der *Benutzerverwaltung* hinterlegt.

Textverzeichnis:

In das hier eingetragene Verzeichnis werden alle Texte mit der Programmfunktion *Dokument an Ordner Text* gespeichert.

Bei Aufruf eines bereits vorhandenen Textes über *[Textname] wird der gewünschte Text zuerst in diesem Verzeichnis gesucht.

Ausgewählt werden kann ein Verzeichnis, das als Unterverzeichnis im Verzeichnis [Laufwerk]\ra angelegt ist, z. B. j:\ra\vertrag.

Wenn das Verzeichnis bisher noch nicht existiert, fragt das Programm, ob es angelegt werden soll.

Versand ERV automatisch vorschlagen

Bei gesetzter Einstellung ist im RA-MICRO Druckendialog der Versand per *E-Brief* auf der Karteikarte *E-Versand* voreingestellt, wenn das Schreiben an eine Gerichtsadresse gerichtet ist.

Textspeicher löschen mit #-Funktion

Wird die Einstellung *Textspeicher löschen mit #-Funktionen* aktiviert, kann der Text im Eingabefenster mit dem Zeichen # gelöscht werden.



Wir setzen voraus, dass sich der Funktionstext mit der #-Funktionalität in einer gesonderten Dokumentzeile befindet.

Die Zeile ist mit Druck auf die Taste **Datei:Z enter.png** zu bestätigen.

Folgenden Löschvorgängen geht eine Sicherheitsabfrage voran:

Eingabe von #: Der Text vor der Cursorposition wird vollständig gelöscht. Eingabe von ##: Der Text nach der Cursorposition wird vollständig gelöscht. Eingabe von ###: Die aktuelle Datei wird geschlossen und ein leeres Dokument aufgerufen. Eingabe von ####: Die aktuelle Datei wird ohne Sicherheitsabfrage geschlossen und ein leeres Dokument aufgerufen.

Karteikarte Briefkopf

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

Allgemein | **Briefkopf** | Support-Info | Drucken 1 | Drucken 2 | Rechnende Textbausteine | E-Porto

Druck-Briefkopf

Briefkopfname:

1

RA JMuster

☐ Briefkopf des aktuell geladenen Dokumentes austauschen

Briefköpfe E-Brief

TEXTBK.EMAIL01.HTML

Ersetzung von Platzhaltern

☐ Mandantenbetreff bei *B-Aufruf (\$11, \$12, \$18)

☐ RA-MICRO Aktennummer in Schriftzätzen verschlüsseln (\$7)

☐ Aktenkennzeichen an RA-MICRO Aktennummer anhängen (\$7)

☐ Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z.B. SB/AktenNr/ReferatAKz)

☐ Autor des Diktats dem Diktatzeichen (\$8) voranstellen

Zusatz in 1.Betreffzeile (\$11) bei Rechtsschutz

☒ Kein

☐ Standard: ("Rechtsschutz-/Schadennummer")

☐ Benutzerdefiniert:

Ersetzung \$10

☒ Aktenkurzbezeichnung

☐ Aktenlangbezeichnung

☐ Kurz- und Langbezeichnung

☒ Leere Briefkopfplatzhalter entfernen

☐ Leere Betreffzeilen löschen

☒ "In Sachen" bei Gerichtsadressen einfügen (\$10)

☒ Ansprechpartner mit "z. H." (\$5)

☐ Gerichtsadressen mit Briefanrede (\$9)

☒ zusätzlich Gerichtsbetreff in -...- (\$11 oder \$12)

Legende Platzhalter

☐ Zentral
 ☒ Lokal

Druck-Briefkopf

In der Auswahlliste *Druck-Briefkopf* wird der Briefkopf gewählt, der standardmäßig für die Korrespondenz auf dem Postweg verwendet werden soll.

Standort und Dateiname des gewählten Briefkopfes werden angezeigt, z. B. *K:\ra\standard\bk1.rtf*.

Wenn bei der Briefkopfbearbeitung eine Beschreibung gespeichert wurde, wird diese anstelle des Standorts und des Dateinamens angezeigt.

Wenn kein Briefkopf ausgewählt werden kann, muss zunächst sichergestellt werden, dass ein Briefkopf vorhanden ist und im Verzeichnis [Laufwerk]\ra\standard, z. B. *K:\ra\standard*, zur Verfügung gestellt wurde.

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

In ein geöffnetes Worddokument kann ein anderer vorhandener Briefkopf mit dem Aufruf *A[Aktennummer]#[Nr.], z. B. *A1/15#7, oder *A[Adressnummer]#5, z. B. *A1006#5 eingelesen werden.

Briefkopfname:

Hier werden Pfad und Dateiname der Briefkopfdatei angezeigt, die beim Aufruf eines Briefkopfes standardmäßig verwendet wird.

E-Brief

Für den Versand des Dokuments als *E-Brief* wird der hier zu verwendende HTML E-Briefkopf automatisch vorgeschlagen.

Der Versand aus Word erfolgt mit der RA-MICRO Programmfunktion *Senden als E-Brief*.

Briefkopf des aktuell geladenen Dokumentes austauschen

Diese Einstellung ist für den Fall gedacht, dass ein Schreiben, das mit dem voreingestellten Druck-Briefkopf eingelesen wurde, auf einen anderen Druck-Briefkopf umgestellt wird.

Beispiel

Mandantenbetreff bei *B-Aufruf (\$11, \$12, \$18)

Mithilfe dieser Einstellung wird nach jedem Aufruf von *B[Aktennummer], z. B. *B1/17, statt des jeweiligen Korrespondenzbetriffs der **zum ersten Mandanten** gespeicherte Betreff zur Aktennummer eingelesen.

Wird die Einstellung **nicht gewählt**, liest das Programm beim Aufruf von *B[Aktennummer] den **zu der jeweiligen Korrespondenzadresse** gespeicherten Betreff ein.

Voraussetzung ist, dass die Betreffplatzhalter \$11, \$12 und \$18 im Briefkopf enthalten sind.

RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)

Wenn die Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsselt werden soll, ist diese Einstellung zu wählen.

Dabei werden die einzelnen Informationen der Aktennummer untereinander so vertauscht, dass sie für Außenstehende kaum nachvollziehbar sind.

Vorausgesetzt wird der Platzhalter \$7 im Briefkopf, der im Regelfall durch die Aktennummer mit Aktensachbearbeiter, Referat und Aktenkennzeichen ersetzt wird.

Aktenkennzeichen an RA-MICRO Aktennummer anhängen (\$7)

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, dass zu einer Aktennummer stets das Aktenkennzeichen angehängt wird.

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn zusätzlich *RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)* gewählt war.

Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z. B. SB/AktenNr/Referat /AKz)

Mit der Einstellung *Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7* kann die Reihenfolge der Aktendaten geändert bzw. individuell an die Kanzleibedürfnisse angepasst werden, z. B. wie in der Abbildung durch Aktennummer mit Aktenjahrgang, Sachbearbeiter und Referat dargestellt.

Der Platzhalter \$7 kann derzeit durch max. 5 Aktendaten gefüllt werden, u. a. auch eine Aktennummer ohne Aktenjahrgang.

Abbildung

☒ Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z.B. SB/AktenNr/ReferatAKz)

Aktennummer n	Sachbearbeiter	Referat	entfällt	entfällt
---------------	----------------	---------	----------	----------

Über diese Auswahllisten kann die Reihenfolge der ausgewiesenen Aktendaten individuell angepasst werden.

Autor des Diktats dem Diktatzeichen (\$8) voranstellen

Mit dieser Einstellung wird im Briefkopf der Platzhalter \$8 bei Übergabe eines Diktats aus dem DictaNet Player durch Autor und Diktatzeichen ersetzt.

Ist die Einstellung nicht gewählt (Standardvorgabe), wird stattdessen nur das Diktatzeichen ausgegeben.

Zusatz in 1. Betreffzeile (\$11) bei Rechtsschutz

Mit Hilfe dieser Einstellungen kann festgelegt werden, ob bzw. welcher Zusatz in die 1. Betreffzeile bei Anschreiben an die Rechtsschutzversicherung eingefügt werden soll.

Hierbei ist zu beachten, dass der benutzerdefinierte Zusatz auf 19 Zeichen beschränkt ist.

Ersetzung \$10

Hier kann festgelegt werden, durch welche Aktenbezeichnung der Platzhalter \$10 ersetzt werden soll.

Leere Briefkopfplatzhalter entfernen

Bei gesetzter Einstellung werden Platzhalter, die beim Aufruf eines Briefkopfes nicht gefüllt werden, entfernt, d. h., sie werden nicht in [Stoppstellen](#) gewandelt und zur Bearbeitung markiert.

Leere Betreffzeilen löschen

Mit dieser Einstellung werden nicht erfasste Betreffzeilen gelöscht.

Wird diese Einstellung nicht gewählt, können unschöne Lücken zwischen Betreff und nachfolgendem Text entstehen.

"In Sachen bei Gerichtsadressen einfügen (\$10)

Ersetzt im Briefkopf den Anredeplatzhalter *\$10* bei Schreiben an Gerichtsadressen durch *In Sachen*.

zusätzlich Gerichtsbetreff in -...- (\$11 oder \$12)

Füllt im Briefkopf den Betreffplatzhalter *\$11* oder *\$12* mit dem Gerichtsbetreff und setzt diesen zusätzlich in Parenthesen, wenn die Aktennummer in den Akten-Korrespondenzadressen in der ersten oder zweiten Betreffzeile eingegeben wurde.

Ist diese Einstellung gesetzt, wird das Akten-zeichen in Parenthesen eingefasst, beispielsweise so:

- 576/15 -.

Ansprechpartner mit "z. H." (\$5)

Bei gesetzter Einstellung wird der Platzhalter *\$5* mit dem Ansprechpartner und dem Zusatz z. H. im Briefkopf ausgegeben.

Gerichtsadressen mit Briefanrede (\$9)

Bei Wahl dieser Einstellung wird die in der Gerichtsadresse gespeicherte Anrede angegeben.

Ist keine Gerichtsanrede hinterlegt, wird als Anrede *Sehr geehrte Damen und Herren* verwendet.

Legende Platzhalter

Hauptartikel → [Legende Platzhalter](#)

Karteikarte Support-Info

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

[Allgemein](#)
[Briefkopf](#)
[Support-Info](#)
[Drucken 1](#)
[Drucken 2](#)
[Rechnende Textbausteine](#)
[E-Porto](#)

Benutzernummer: 99
 Poolverzeichnis: D:\ra
 Druckdateiverzeichnis: D:\RAID99
 Auslagerungsverzeichnis: C:\Users\...AppData\Local\Temp\

☐ [Erweiterte Protokollierung \(Tagesprotokoll\)](#)
☐ [Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü](#)

■ Zentral
 ■ Lokal
 ✓
✗

Benutzernummer:

Zeigt die Benutzernummer an, mit welcher der Anwender in RA-MICRO angemeldet ist.

Die Benutzernummer ist in der *Benutzerverwaltung* hinterlegt und auch aus der Titelleiste des *PD* ersichtlich.

Poolverzeichnis:

Hier wird das aktuelle RA-MICRO Datenpoolverzeichnis angezeigt, in der abgebildeten Grafik wird der Hauptpool verwendet.

Druckdateiverzeichnis:

Hier wird angezeigt, in welchem Verzeichnis die Druckdateien gespeichert werden.

Auslagerungsverzeichnis:

Hier wird angezeigt, in welchem Verzeichnis die Auslagerungsdatei erzeugt wird.

Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü

Ist diese Einstellung aktiviert, sind RA-MICRO Programmfunktionen in Microsoft Word nicht mehr aus dem Kontextmenü von Word aufrufbar.

Das Kontextmenü wird im Dokumentfenster mit Rechtsklick aufgerufen.

Karteikarte Drucken 1

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

Allgemein

Briefkopf

Support-Info

Drucken 1

Drucken 2

Rechnende Textbausteine

E-Porto

Beglaubigte Abschrift

☒ Automatischer Beglaubigungsvermerk

☒ Beglaubigungsvermerk mit Rahmen

☐ Grau hinterlegt

☒ Linksbündig

☐ Rechtsbündig

☒ Rechtsanwalt

☐ Rechtsanwältin

Anlagen

Einstellungen Anlagenstempel

Abschriften mit Anschreiben

Voreinstellung Anzahl Zustellanschriften:

☒ Keine

☐ 1-fach drucken

☐ 2-fach drucken

Briefkopf (für alle):

1

D:\RA\STANDARD\BK1.RTF

☐ Wie Abschriften drucken

Zustelltext Anwalt zu Anwalt:

Zustellung Anwalt

textl16

...

Grußformel f. Anwalt:

M. frdl. koll. Grüß. RA

texts6

...

Empfangsbekenntnis:

D:\ra\STANDARD\EB1.RTF

...

Kurzbrieftext f. Mandant:

Zur Kenntnisnahme

textl1

...

Grußformel f. Mandant:

Mit freundl. Grüßen RA

texts1

...

Zentral

Lokal

✓

✗

Automatischer Beglaubigungsvermerk

Bei aktivierter Einstellung wird ein Beglaubigungsvermerk automatisch auf die Abschrift gedruckt, auch wenn das Dokument keinen Platzhalter *&beglaubigt* enthält.

Der Beglaubigungsvermerk wird fett dargestellt.

Beglaubigungsvermerk mit Rahmen

Ist diese Einstellung gesetzt, wird der Beglaubigungsvermerk mit Rahmen auf der Abschrift ausgegeben.

Ausgabe: 27.04.2024

Seite 13 von 21

Einstellungen Textverarbeitung MS Word



Der *Beglaubigungsvermerk mit Rahmen* wird nur auf die Abschrift gedruckt, wenn das Dokument einen Platzhalter *&beglaubigt* enthält oder die Einstellung *Automatischer Beglaubigungsvermerk* gewählt ist.

Grau hinterlegt

Der Beglaubigungsvermerk wird grau hinterlegt.

Linksbündig

Der Beglaubigungsvermerk wird linksbündig gedruckt.

Rechtsbündig

Der Beglaubigungsvermerk wird rechtsbündig gedruckt.

In Kombination mit den Einstellungen *Automatischer Beglaubigungsvermerk* und *Beglaubigungsvermerk mit Rahmen* wird der Beglaubigungsvermerk im Rahmen zentriert.

Rechtsanwalt

Wurde diese Einstellung aktiviert, wird als automatischer Beglaubigungsvermerk *Beglaubigt zwecks Zustellung Rechtsanwalt* ausgegeben.

Rechtsanwältin

Wurde diese Einstellung aktiviert, wird als automatischer Beglaubigungsvermerk *Beglaubigt zwecks Zustellung Rechtsanwältin* ausgegeben.

Einstellungen Anlagenstempel

Hauptartikel → [Anlagenstempel](#)

Karteikarte Drucken 2

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

?

i

Allgemein

Briefkopf

Support-Info

Drucken 1

Drucken 2

Rechnende Textbausteine

E-Porto

☐ Beim Ausdruck öffnen :

☐ Wiedervorlage
 ☒ Termine zur Akte

☒ Word Druckersteuerung
 ☐ RA-MICRO Druckersteuerung

☐ Kopien einzeln drucken
 ☐ auf Seitenbereich vergrößern

☒ Anlagenstrich bei Duplex am Heftrand

☐ Druckdateinummer nur auf letzte Abschrift

PDF-Speicherung in E-Akte PDF/A (ISO 19005-1 kompatibel)

☐ Mittlere Qualität
 ☒ Hohe Qualität

i

Fax

☒ Kein
 ☐ Faxtreiber:

Fax

☐ Faxnummer in Zwischenablage speichern

☐ Automatische Speicherung beim Druck

Zentral

Lokal

✓

✗

Beim Ausdruck öffnen: Wiedervorlage / Termine zur Akte

Beim Ausdruck wird wahlweise die Maske *Wiedervorlagen* bzw. *Termine zur Akte* aufgerufen, damit zum bearbeiteten Dokument Wiedervorlagen eingesehen, neu erfasst, bearbeitet oder gelöscht oder Termine und Fristen zur Akte kontrolliert werden können.

Word Druckersteuerung

Hierbei handelt es sich um die Druckersteuerung und Druckroutine von Microsoft Word. Diese Einstellung ist in der RA-MICRO Schnittstelle + (extern) standardmäßig gesetzt.

RA-MICRO Druckersteuerung

Diese Druckersteuerung sollte anstelle der schnelleren Word-Druckersteuerung verwendet werden, wenn Probleme mit Duplexdruck und Schachtsteuerung bestehen.

Die *RA-MICRO Druckersteuerung* - mit interner Erstellung einer PDF-Datei für jede Druckseite - funktioniert unabhängig von der schnelleren Microsoft Word eigenen Druckersteuerung.

Sie ist für spezielle Druckanforderungen wie Duplexdruck und die Ansteuerung verschiedener Schächte geeignet und bietet damit eine Erweiterung zur herkömmlichen Druckersteuerung und Druckroutine von Microsoft Word.

Kopien einzeln drucken

Erfolgt der Druck mehrerer Originale über *RA-MICRO Drucken*, wird für jedes Original ein neuer Druckauftrag gebildet. Ebenso werden zwei Druckaufträge an den Drucker gesandt, wenn für die erste Seite ein anderer Schacht eingestellt ist als für die Folgeseiten. Zur Beschleunigung des Drucks fasst RA-MICRO grundsätzlich die verschiedenen Druckaufträge zu einem zusammen. Soll diese Vorgabe umgangen werden, ist *Kopien einzeln drucken* zu wählen.

auf Seitenbereich vergrößern

Diese Einstellung kann nur gesetzt werden, wenn die *RA-MICRO Druckersteuerung* gewählt ist. Die Einstellung beeinflusst die Druckausgabe dahingehend, dass sie automatisch auf den bedruckbaren Seitenbereich vergrößert wird.

Anlagenstrich bei Duplex am Heftrand

Diese Einstellung ist zu setzen, wenn beabsichtigt ist, im Duplex-Verfahren zu drucken und die Beifügestriche immer in der Heftmitte sein sollen. Auf der Vorderseite befinden sich dann die Beifügestriche stets am linken Seitenrand, auf der Rückseite am rechten Seitenrand.

Druckdateinummer nur auf letzte Abschrift

Ist diese Einstellung aktiviert, befindet sich die Druckdateinummer nur auf der letzten Abschrift und nicht auf weiteren Exemplaren.

PDF-Speicherung in E-Akte PDF / A (ISO 19005-1 kompatibel)

Diese ISO-Norm definiert ein Standardformat (PDF / A) für die Langzeitarchivierung und garantiert eine langfristige Lesbarkeit der Dokumente unabhängig davon, mit welcher Anwendungssoftware und auf welchem Betriebssystem sie ursprünglich erstellt wurden.

Können Schriftarten nicht in das PDF eingebettet werden, erfolgt die Umwandlung des Textes in eine Grafik.

Mittlere Qualität

Geringere Druckqualität, kleinere Datei

Hohe Qualität

Bessere Qualität, größere Datei

Faxtreiber:

In diesem Feld kann ein eingerichtetes Fax bzw. ein zweiter Drucker eingestellt werden.

Faxnummer in Zwischenablage speichern

Hierdurch wird die zur Empfängeradresse gespeicherte Faxnummer beim Erstellen / Drucken eines Anschreibens in der Textverarbeitung MS Word in die Zwischenablage gespeichert. Die Funktion orientiert sich dabei an der Word-Druckersteuerung.

Je nachdem, welche Faxsoftware zum Einsatz kommt, liest diese die Faxnummer automatisch aus der Zwischenablage aus, sodass eine manuelle Nummerneingabe entfallen kann.

Liest die eingesetzte Faxsoftware die Zwischenablage nicht aus, kann die Faxnummer über die Tastenkombination Strg + V in das entsprechende Eingabefeld der Faxsoftware eingefügt werden.

Automatische Speicherung beim Druck

Ist die Einstellung *Automatische Speicherung beim Druck* aktiv, wird nach dem Faxversand mit der Programmfunktion *Fax / 2. Drucker* automatisch die Maske zum Speichern in eine Druckdatei aufgerufen.

Rechnende Textbausteine

The screenshot shows the 'Einstellungen Textverarbeitung MS-Word' dialog box with the 'Rechnende Textbausteine' tab selected. The dialog has a title bar with a question mark and an information icon. The tabs are 'Allgemein', 'Briefkopf', 'Support-Info', 'Drucken 1', 'Drucken 2', 'Rechnende Textbausteine', and 'E-Porto'. The main content area contains three checkboxes: 'Unsichtbare Rechenanweisungen durch Leerzeichen ersetzen (!e1+e2=e3!)' (checked), 'Hinweismeldung ausgeben' (checked), and 'Anweisungen durch Problembeschreibung ersetzen' (unchecked). The status bar at the bottom shows 'Zentral' (red) and 'Lokal' (blue) buttons, a green checkmark, and a red X.

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

Allgemein Briefkopf Support-Info Drucken 1 Drucken 2 **Rechnende Textbausteine** E-Porto

☒ Unsichtbare Rechenanweisungen durch Leerzeichen ersetzen (!e1+e2=e3!)

Verhalten bei Ersetzungs- oder Rechenfehlern

☒ Hinweismeldung ausgeben

☐ Anweisungen durch Problembeschreibung ersetzen

Zentral Lokal

Unsichtbare Rechenanweisungen durch Leerzeichen ersetzen (!e1+e2=e3!)

Bei Wahl dieser Einstellung werden die Rechenanweisungen in einem Textbaustein nach der Berechnung durch Leerzeichen ersetzt.

Ist diese Einstellung nicht gewählt, werden die Rechenanweisungen nach der Berechnung entfernt, wodurch es u. U. zu Verschiebungen innerhalb des Textes kommen kann.

Hinweismeldung ausgeben

Sollten Rechenfehler oder Fehler beim Ersetzen von Rechenanweisungen auftreten, wird bei gewählter Einstellung eine entsprechende Hinweismeldung ausgegeben.

Anweisungen durch Problembeschreibung ersetzen

Wurde diese Einstellung zusätzlich gewählt, wird nach Bestätigung der Hinweismeldung die Anweisung durch eine detaillierte Problembeschreibung ersetzt.

E-Porto

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

?
i

Allgemein
Briefkopf
Support-Info
Drucken 1
Drucken 2
Rechnende Textbausteine
E-Porto

Aktuelle Werte

Preis/Porto: 0,85
Produkt ID: 1
Vermerk: Standardbrief
Beschreibung: Die Länge muss mindestens das 1,4fache der Breite betragen.

Voreinstellung: Standardbrief
Preisliste: 51 Portokasse: 1.000,00

Zusatzfunktionen

☒ Postauslagen automatisch buchen
Kostenart: PO Postauslagen

☒ E-Porto verwenden
Benutzer: JMustermann
Kennwort: *****
Test Login

■ Zentral
■ Lokal

✓
✕

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Mit Hilfe von *E-Porto* – der Frankiersoftware der Deutschen Post – besteht die Möglichkeit, die Ausgangspost über das Internet zu frankieren. Die zusätzliche Karteikarte *E-Porto* steht nur zur Verfügung, wenn zuvor bei der Deutschen Post unter www.deutschepost.de eine Portokasse angemeldet wurde.

[Weitere Hinweise](#)

Preis / Porto: / Produkt ID: / Vermerk: / Beschreibung:

Die hier angezeigten *Aktuellen Werte* hängen von der gewählten *Voreinstellung* ab.

Voreinstellung:

Dient der Voreinstellung des zu verwendenden Postprodukts. Je nach Auswahl passen sich die angezeigten *Aktuellen Werte* im oberen Bereich der Karteikarte *E-Porto* an.

Preisliste:

Zeigt die zugrundeliegende Preisliste der Deutschen Post an.

Portokasse:

Zeigt das verfügbare Guthaben in der Portokasse an.

Postauslagen automatisch buchen / Kostenart:

Postauslagen können automatisch zur Akte gebucht werden. Je nach gewählter Kostenart können die Kosten z. B. in der *Kostenrechnung RVG* oder der *Notarkostenrechnung* geltend gemacht werden.

E-Porto verwenden

Aktiviert die elektronische Frankierung mit *E-Porto*.

Benutzer: / Kennwort:

Um E-Porto verwenden zu können, müssen hier die Zugangsdaten für die Portokasse hinterlegt sein.

Test Login

Ermöglicht den Test der eingegebenen Benutzerdaten.

Funktionen in der Abschlussleiste

Zentral / Lokal



Zentrale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer *1*, *9* oder *99* ändern oder solche Benutzer, denen unter *Benutzerverwaltung*, *Rechteverwaltung* das Programmrecht *Verwalter* zugeordnet ist.


Lokale Einstellungen können geändert werden, wenn das Programmrecht *Lokale Grundeinstellungen ändern* unter *Benutzerverwaltung*, *Rechteverwaltung* gesetzt ist.

OK + Schließen



Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Abbruch + Schließen



Das Fenster wird geschlossen.