

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Hauptseite > Schriftverkehr > Word > Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	4
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	5
2.1 Karteikarte Allgemein	5
2.1.1 Format	5
2.1.2 Stoppstellenmodus automatisch	6
2.1.3 Vertretungsverhältnis im Rubrum	6
2.1.4 Einzeiliger Adressaufruf mit Betreffzeilen	6
2.1.5 Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen	6
2.1.6 Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen	6
2.1.7 Textbaustein mit Formatierungen einfügen	6
2.1.8 Anlagenstrich ... mm vom linken Rand positionieren	6
2.1.9 DictaNet Player mit MS Word starten	6
2.1.10 Tastaturkürzel mit AltGr für Infodesk nutzen	7
2.1.11 Diktatzeichen:	7
2.1.12 Textverzeichnis:	7
2.1.13 Versand ERV automatisch vorschlagen	7
2.1.14 Textspeicher löschen mit #-Funktion	7
2.2 Karteikarte Briefkopf	8
2.2.1 Druck-Briefkopf	8
2.2.2 Briefkopfname:	9
2.2.3 E-Brief	9
2.2.4 Briefkopf des aktuell geladenen Dokumentes austauschen	9
2.2.5 Mandantenbetreff bei *B-Aufruf (\$11, \$12, \$18)	9
2.2.6 RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)	9
2.2.7 Aktenkennzeichen an RA-MICRO Aktennummer anhängen (\$7)	9
2.2.8 Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z. B. SB/AktenNr/Referat/AKz)	10
2.2.8.1 Abbildung	10
2.2.9 Autor des Diktats dem Diktatzeichen (\$8) voranstellen	10
2.2.10 Zusatz in 1. Betreffzeile (\$11) bei Rechtsschutz	10
2.2.11 Ersetzung \$10	10
2.2.12 Leere Briefkopfplatzhalter entfernen	10
2.2.13 Leere Betreffzeilen löschen	11
2.2.14 "In Sachen bei Gerichtsadressen einfügen (\$10)	11
2.2.15 zusätzlich Gerichtsbetreff in -...- (\$11 oder \$12)	11
2.2.16 Ansprechpartner mit "z. H." (\$5)	11
2.2.17 Gerichtsadressen mit Briefanrede (\$9)	11
2.2.18 Legende Platzhalter	11
2.3 Karteikarte Support-Info	12
2.3.1 Benutzernummer:	12
2.3.2 Poolverzeichnis:	12
2.3.3 Druckdateiverzeichnis:	13
2.3.4 Auslagerungsverzeichnis:	13

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

2.3.5 Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü	13
2.4 Karteikarte Drucken 1	14
2.4.1 Automatischer Beglaubigungsvermerk	14
2.4.2 Beglaubigungsvermerk mit Rahmen	14
2.4.3 Grau hinterlegt	15
2.4.4 Linksbündig	15
2.4.5 Rechtsbündig	15
2.4.6 Rechtsanwalt	15
2.4.7 Rechtsanwältin	15
2.4.8 Einstellungen Anlagenstempel	15
2.4.9 RA-MICRO Drucken erweitert	15
2.5 Karteikarte Drucken 2	16
2.5.1 Beim Ausdruck öffnen: Wiedervorlage / Termine zur Akte	16
2.5.2 MS Word Druckersteuerung	16
2.5.3 RA-MICRO Druckersteuerung	17
2.5.4 Kopien einzeln drucken	17
2.5.5 auf Seitenbereich vergrößern	17
2.5.6 Anlagenstrich bei Duplex am Heftrand	17
2.5.7 Druckdateinummer nur auf letzte Abschrift	17
2.5.8 PDF-Speicherung in E-Akte PDF / A (ISO 19005-1 kompatibel)	17
2.5.9 Mittlere Qualität	18
2.5.10 Hohe Qualität	18
2.5.11 Telfaxtreiber:	18
2.5.12 Telefaxnummer in Zwischenablage speichern	18
2.5.13 Automatische Speicherung beim Druck	18
2.6 Rechnende Textbausteine	19
2.6.1 Unsichtbare Rechenanweisungen durch Leerzeichen ersetzen (!e1+e2=e3!)	19
2.6.2 Hinweismeldung ausgeben	20
2.6.3 Anweisungen durch Problembeschreibung ersetzen	20
2.7 E-Porto	20
2.7.1 Preis / Porto: / Produkt ID: / Vermerk: / Beschreibung:	21
2.7.2 Voreinstellung:	21
2.7.3 Preisliste:	21
2.7.4 Portokasse:	21
2.7.5 Postauslagen automatisch buchen / Kostenart:	21
2.7.6 E-Porto verwenden	21
2.7.7 Benutzer: / Kennwort:	21
2.7.8 Test Login	21
3 Funktionen in der Abschlussleiste	22
3.1 Zentral / Lokal	22
3.2 OK + Schließen	22
3.3 Abbruch + Schließen	22
4 Allgemeines	22
5 Funktionen im Bearbeitungsbereich	23
5.1 Karteikarte Allgemein	23
5.1.1 Format	23
5.1.2 Stoppstellenmodus automatisch	24
5.1.3 Vertretungsverhältnis im Rubrum	24
5.1.4 Einzeiliger Adressaufruf mit Betreffzeilen	24

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

5.1.5 Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen	24
5.1.6 Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen	24
5.1.7 Textbaustein mit Formatierungen einfügen	24
5.1.8 Anlagenstrich ... mm vom linken Rand positionieren	24
5.1.9 DictaNet Player mit MS Word starten	24
5.1.10 Tastaturkürzel mit AltGr für Infodesk nutzen	25
5.1.11 Diktatzeichen:	25
5.1.12 Textverzeichnis:	25
5.1.13 Versand ERV automatisch vorschlagen	25
5.1.14 Textspeicher löschen mit #-Funktion	25
5.2 Karteikarte Briefkopf	26
5.2.1 Druck-Briefkopf	26
5.2.2 Briefkopfname:	27
5.2.3 E-Brief	27
5.2.4 Briefkopf des aktuell geladenen Dokumentes austauschen	27
5.2.5 Mandantenbetreff bei *B-Aufruf (\$11, \$12, \$18)	27
5.2.6 RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)	27
5.2.7 Aktenkennzeichen an RA-MICRO Aktennummer anhängen (\$7)	27
5.2.8 Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z. B. SB/AktenNr/Referat/AKz)	28
5.2.8.1 Abbildung	28
5.2.9 Autor des Diktats dem Diktatzeichen (\$8) voranstellen	28
5.2.10 Zusatz in 1. Betreffzeile (\$11) bei Rechtsschutz	28
5.2.11 Ersetzung \$10	28
5.2.12 Leere Briefkopfplatzhalter entfernen	28
5.2.13 Leere Betreffzeilen löschen	29
5.2.14 "In Sachen bei Gerichtsadressen einfügen (\$10)	29
5.2.15 zusätzlich Gerichtsbetreff in -...- (\$11 oder \$12)	29
5.2.16 Ansprechpartner mit "z. H." (\$5)	29
5.2.17 Gerichtsadressen mit Briefanrede (\$9)	29
5.2.18 Legende Platzhalter	29
5.3 Karteikarte Support-Info	30
5.3.1 Benutzernummer:	30
5.3.2 Poolverzeichnis:	30
5.3.3 Druckdateiverzeichnis:	31
5.3.4 Auslagerungsverzeichnis:	31
5.3.5 Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü	31
5.4 Karteikarte Drucken 1	31
5.4.1 Automatischer Beglaubigungsvermerk	31
5.4.2 Beglaubigungsvermerk mit Rahmen	31
5.4.3 Grau hinterlegt	31
5.4.4 Linksbündig	31
5.4.5 Rechtsbündig	31
5.4.6 Rechtsanwalt	32
5.4.7 Rechtsanwältin	32
5.4.8 Einstellungen Anlagenstempel	32
5.4.9 Voreinstellung Anzahl Zustellanschriften	32
5.4.10 Briefkopf (für alle)	32
5.4.11 Zustelltext Anwalt zu Anwalt	32
5.4.12 Grußformel f. Anwalt	33

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

5.4.13 Empfangsbekennnis	33
5.4.14 Kurzbrieftext f. Mandant	33
5.4.15 Grußformel f. Mandant	33
5.5 Karteikarte Drucken 2	34
5.5.1 Beim Ausdruck öffnen: Wiedervorlage / Termine zur Akte	34
5.5.2 MS Word Druckersteuerung	34
5.5.3 RA-MICRO Druckersteuerung	35
5.5.4 Kopien einzeln drucken	35
5.5.5 auf Seitenbereich vergrößern	35
5.5.6 Anlagenstrich bei Duplex am Heftrand	35
5.5.7 Druckdateinummer nur auf letzte Abschrift	35
5.5.8 PDF-Speicherung in E-Akte PDF / A (ISO 19005-1 kompatibel)	35
5.5.9 Mittlere Qualität	36
5.5.10 Hohe Qualität	36
5.5.11 Telfaxtreiber:	36
5.5.12 Telefaxnummer in Zwischenablage speichern	36
5.5.13 Automatische Speicherung beim Druck	36
5.6 Rechnende Textbausteine	37
5.6.1 Unsichtbare Rechenanweisungen durch Leerzeichen ersetzen (!e1+e2=e3!)	37
5.6.2 Hinweismeldung ausgeben	38
5.6.3 Anweisungen durch Problembeschreibung ersetzen	38
5.7 E-Porto	38
5.7.1 Preis / Porto: / Produkt ID: / Vermerk: / Beschreibung:	39
5.7.2 Voreinstellung:	39
5.7.3 Preisliste:	39
5.7.4 Portokasse:	39
5.7.5 Postauslagen automatisch buchen / Kostenart:	39
5.7.6 E-Porto verwenden	39
5.7.7 Benutzer: / Kennwort:	39
5.7.8 Test Login	39
6 Funktionen in der Abschlussleiste	40
6.1 Zentral / Lokal	40
6.2 OK + Schließen	40
6.3 Abbruch + Schließen	40

Allgemeines

Zu Beginn der Arbeit mit der Microsoft Word (kurz MS Word) Schnittstelle empfehlen wir zunächst, die *Einstellungen Textverarbeitung MS Word* zu kontrollieren und ggf. an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

Einstellungen in roter Schrift stellen zentrale Einstellungen dar. Zentrale Einstellungen wirken sich im gesamten Netzwerk aus, während lokale Einstellungen allein zum jeweiligen Benutzer gespeichert werden. Lokale Einstellungen werden in blauer Schrift dargestellt.



Nach einer Änderung zentraler Einstellungen sollte MS Word neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden können.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Karteikarte Allgemein

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

Format

☐ *.RTF (Rich Text Format) ☐ *.DOC (Winword-Dokumentformat) ☒ *.DOCX

Bearbeiten

☒ Stopstellenmodus automatisch

☐ Vertretungsverhältnis im Rubrum

☐ Einzeiliger Adressaufruf mit Betreffzeilen

Einfügen

☒ Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen

☐ Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen

☐ Textbaustein mit Formatierungen einfügen

☐ Textbaustein als Vorlage öffnen

☐ Mit &&* ganzen Absatz löschen

Anlagenstrich mm vom linken Rand positionieren (Standard: 12)

Extras

☐ DictaNet Player mit MS Word starten

☒ Tastaturkürzel mit AltGr für Infodesk nutzen

Diktatzeichen:

Textverzeichnis:

☒ Textspeicher löschen mit #-Funktion

☒ Abfrage der Parteirollen immer anzeigen

☒ Zentral ☐ Lokal

☒ ☐

Format

Die Formate .DOC und .DOCX werden empfohlen, da diese bei annähernd gleichem Leistungsumfang weniger Speicherplatz verbrauchen als das rtf-Format. Dies insbesondere auch dann, wenn im Briefkopf Grafiken enthalten sind.

Zur Auswahl stehen .RTF, .DOC und .DOCX'. Die Formate .DOC bzw. .DOCX werden empfohlen, da diese bei annähernd gleichem Leistungsumfang weniger Speicherplatz verbrauchen als das rtf-Format. Dies insbesondere auch dann, wenn im Briefkopf Grafiken enthalten sind.

Stoppstellenmodus automatisch

Mithilfe des [automatischen Stoppstellenmodus](#) werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen (??) automatisch markiert.

Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.

Bei abgewählter Programmfunktion können nur die rechts vom Cursor befindlichen Stoppstellen mit der Tastenkombination [Strg + ß] angesprungen werden.

Erfolgt keine Eingabe, bleibt die Stoppstelle erhalten.

Vertretungsverhältnis im Rubrum

Bei Wahl dieser Einstellung wird das Vertretungsverhältnis, das z. B. bei einer GmbH im *Adressfenster* angegeben wurde, in die Rubrumplatzhalter für den Adresszusatz (<\$12>, <\$22>, <\$32> und <\$42>) übernommen.

Einzeiliger Adressaufruf mit Betreffzeilen

Bei Wahl dieser Einstellung wird bei einzeiligen Adressaufrufen mit *A, oder *A; der Betreff mit ausgegeben.

Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen

Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine mit Anpassungen an die im Briefkopf verwendeten Standardformate eingefügt.

Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Textbaustein mit Formatierungen einfügen

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand etc.) eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Schriftart und Schriftgröße werden an die des im Briefkopf verwendeten Standardformats angepasst.

Anlagenstrich ... mm vom linken Rand positionieren

Hier kann die Positionierung des Anlagenstrichs bei Bedarf geändert werden.

DictaNet Player mit MS Word starten

Bei gewählter Einstellung wird bei jedem Start von MS Word automatisch der DictaNet Player geladen.

Tastaturkürzel mit AltGr für Infodesk nutzen

Die Einstellung *Tastaturkürzel mit AltGr nutzen* ist bei Erstinstallation voreingestellt.

So können der *Info Desk* und die einzelnen RA-MICRO Fensterprogramme mit **Datei:Z altgr.png**-Tastenkombinationen aufgerufen werden.

Wird die Einstellung abgewählt, weil entsprechende Tastenkombinationen schon vor der Installation von RA-MICRO anders verwendet wurden und diese weiter so genutzt werden sollen, sind die RA-MICRO Fensterprogramme nicht mehr mit diesen Tastenkombinationen aus MS Worddokumenten aufrufbar.

MS Word muss nach Änderung dieser Einstellung beendet und neu gestartet werden.

Die Fensterprogramme können anschließend z. B. über das Modul *Info Desk* aufgerufen werden.

Diktatzeichen:

Standardmäßig ist das Diktatzeichen des aktiven Benutzers vorgegeben, wie in der *Benutzerverwaltung* hinterlegt.

Textverzeichnis:

In das hier eingetragene Verzeichnis werden alle Texte mit der Programmfunktion *Dokument an Ordner Text* gespeichert.

Bei Aufruf eines bereits vorhandenen Textes über *[Textname] wird der gewünschte Text zuerst in diesem Verzeichnis gesucht.

Ausgewählt werden kann ein Verzeichnis, das als Unterverzeichnis im Verzeichnis [Laufwerk]\ra angelegt ist, z. B. j:\ra\vertrag.

Wenn das Verzeichnis bisher noch nicht existiert, fragt das Programm, ob es angelegt werden soll.

Versand ERV automatisch vorschlagen

Bei gesetzter Einstellung ist im RA-MICRO Druckendialog der Versand per *E-Brief* auf der Karteikarte *E-Versand* voreingestellt, wenn das Schreiben an eine Gerichtsadresse gerichtet ist.

Textspeicher löschen mit #-Funktion

Wird die Einstellung *Textspeicher löschen mit #-Funktionen* aktiviert, kann der Text im Eingabefenster mit dem Zeichen # gelöscht werden.



Wir setzen voraus, dass sich der Funktionstext mit der #-Funktionalität in einer gesonderten Dokumentzeile befindet.

Die Zeile ist mit Druck auf die Taste **Datei:Z enter.png** zu bestätigen.

Folgenden Löschvorgängen geht eine Sicherheitsabfrage voran:

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Eingabe von #: Der Text vor der Cursorposition wird vollständig gelöscht. Eingabe von ##: Der Text nach der Cursorposition wird vollständig gelöscht. Eingabe von ###: Die aktuelle Datei wird geschlossen und ein leeres Dokument aufgerufen. Eingabe von ####: Die aktuelle Datei wird ohne Sicherheitsabfrage geschlossen und ein leeres Dokument aufgerufen.

Karteikarte Briefkopf

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

?
i

Allgemein
Briefkopf
Support-Info
Drucken 1
Drucken 2
Rechnende Textbausteine
E-Porto

Druck-Briefkopf

Briefkopfname:
RA JMuster

Briefköpfe E-Brief
TEXTBK.EMAIL01.HTML

☐ Briefkopf des aktuell geladenen Dokumentes austauschen

Ersetzung von Platzhaltern

☐ Mandantenbetreff bei "B-Aufruf" (\$11, \$12, \$18)
☐ RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)
☐ Aktenkennzeichen an RA-MICRO Aktennummer anhängen (\$7)
☐ Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z.B. SB/AktenNr/ReferatAKz)

☐ Autor des Diktats dem Diktatzeichen (\$8) voranstellen

Zusatz in 1. Betreffzeile (\$11) bei Rechtsschutz

☒ Kein
☐ Standard: ("Rechtsschutz-/Schadennummer")
☐ Benutzerdefiniert:

Ersetzung \$10

☒ Aktenkurzbezeichnung
☐ Aktenlangbezeichnung
☐ Kurz- und Langbezeichnung

☒ Leere Briefkopfplatzhalter entfernen
☐ Leere Betreffzeilen löschen
☒ "In Sachen" bei Gerichtsadressen einfügen (\$10)
☒ zusätzlich Gerichtsbetreff in -...- (\$11 oder \$12)
☒ Ansprechpartner mit "z. H." (\$5)
☐ Gerichtsadressen mit Briefanrede (\$9)

Legende Platzhalter

■ Zentral
■ Lokal

Druck-Briefkopf

In der Auswahlliste *Druck-Briefkopf* wird der Briefkopf gewählt, der standardmäßig für die Korrespondenz auf dem Postweg verwendet werden soll.

Standort und Dateiname des gewählten Briefkopfes werden angezeigt, z. B. *K:\ra\standard\bk1.rtf*.

Wenn bei der Briefkopfbearbeitung eine Beschreibung gespeichert wurde, wird diese anstelle des Standorts und des Dateinamens angezeigt.

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Wenn kein Briefkopf ausgewählt werden kann, muss zunächst sichergestellt werden, dass ein Briefkopf vorhanden ist und im Verzeichnis [Laufwerk]\ra\standard, z. B. *K:\ra\standard*, zur Verfügung gestellt wurde.

In ein geöffnetes MS Worddokument kann ein anderer vorhandener Briefkopf mit dem Aufruf *A[Aktennummer]#[Nr.], z. B. *A1/15#7, oder *A[Adressnummer]#5, z. B. *A1006#5 eingelesen werden.

Briefkopfname:

Hier werden Pfad und Dateiname der Briefkopfdatei angezeigt, die beim Aufruf eines Briefkopfes standardmäßig verwendet wird.

E-Brief

Für den Versand des Dokuments als *E-Brief* wird der hier zu verwendende HTML E-Briefkopf automatisch vorgeschlagen.

Der Versand aus MS Word erfolgt mit der RA-MICRO Programmfunktion *Senden als E-Brief*.

Briefkopf des aktuell geladenen Dokumentes austauschen

Diese Einstellung ist für den Fall gedacht, dass ein Schreiben, das mit dem voreingestellten Druck-Briefkopf eingelesen wurde, auf einen anderen Druck-Briefkopf umgestellt wird.

Beispiel

Mandantenbetreff bei *B-Aufruf (\$11, \$12, \$18)

Mithilfe dieser Einstellung wird nach jedem Aufruf von *B[Aktennummer], z. B. *B1/17, statt des jeweiligen Korrespondenzbetriffs der **zum ersten Mandanten** gespeicherte Betreff zur Aktennummer eingelesen.

Wird die Einstellung **nicht gewählt**, liest das Programm beim Aufruf von *B[Aktennummer] den **zu der jeweiligen Korrespondenzadresse** gespeicherten Betreff ein.

Voraussetzung ist, dass die Betreffplatzhalter \$11, \$12 und \$18 im Briefkopf enthalten sind.

RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)

Wenn die Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsselt werden soll, ist diese Einstellung zu wählen.

Dabei werden die einzelnen Informationen der Aktennummer untereinander so vertauscht, dass sie für Außenstehende kaum nachvollziehbar sind.

Vorausgesetzt wird der Platzhalter \$7 im Briefkopf, der im Regelfall durch die Aktennummer mit Aktensachbearbeiter, Referat und Aktenkennzeichen ersetzt wird.

Aktenkennzeichen an RA-MICRO Aktennummer anhängen (\$7)

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, dass zu einer Aktennummer stets das Aktenkennzeichen angehängt wird.

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn zusätzlich *RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)* gewählt war.

Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z. B. SB/AktenNr/Referat /AKz)

Mit der Einstellung *Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7* kann die Reihenfolge der Akten Daten geändert bzw. individuell an die Kanzleibedürfnisse angepasst werden, z. B. wie in der Abbildung durch Aktennummer mit Aktenjahrgang, Sachbearbeiter und Referat dargestellt.

Der Platzhalter \$7 kann derzeit durch max. 5 Akten Daten gefüllt werden, u. a. auch eine Aktennummer ohne Aktenjahrgang.

Abbildung

☒ Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z.B. SB/AktenNr/ReferatAKz)

Aktennummer n ▼	Sachbearbeiter ▼	Referat ▼	entfällt ▼	entfällt ▼
-----------------	------------------	-----------	------------	------------

Über diese Auswahllisten kann die Reihenfolge der ausgewiesenen Akten Daten individuell angepasst werden.

Autor des Diktats dem Diktatzeichen (\$8) voranstellen

Mit dieser Einstellung wird im Briefkopf der Platzhalter \$8 bei Übergabe eines Diktats aus dem DictaNet Player durch Autor und Diktatzeichen ersetzt.

Ist die Einstellung nicht gewählt (Standardvorgabe), wird stattdessen nur das Diktatzeichen ausgegeben.

Zusatz in 1. Betreffzeile (\$11) bei Rechtsschutz

Mit Hilfe dieser Einstellungen kann festgelegt werden, ob bzw. welcher Zusatz in die 1. Betreffzeile bei Anschreiben an die Rechtsschutzversicherung eingefügt werden soll.

Hierbei ist zu beachten, dass der benutzerdefinierte Zusatz auf 19 Zeichen beschränkt ist.

Ersetzung \$10

Hier kann festgelegt werden, durch welche Aktenbezeichnung der Platzhalter \$10 ersetzt werden soll.

Leere Briefkopfplatzhalter entfernen

Bei gesetzter Einstellung werden Platzhalter, die beim Aufruf eines Briefkopfes nicht gefüllt werden, entfernt, d. h., sie werden nicht in [Stoppstellen](#) gewandelt und zur Bearbeitung markiert.

Leere Betreffzeilen löschen

Mit dieser Einstellung werden nicht erfasste Betreffzeilen gelöscht.

Wird diese Einstellung nicht gewählt, können unschöne Lücken zwischen Betreff und nachfolgendem Text entstehen.

"In Sachen bei Gerichtsadressen einfügen (\$10)

Ersetzt im Briefkopf den Anredeplatzhalter *\$10* bei Schreiben an Gerichtsadressen durch *In Sachen*.

zusätzlich Gerichtsbetreff in -...- (\$11 oder \$12)

Füllt im Briefkopf den Betreffplatzhalter *\$11* oder *\$12* mit dem Gerichtsbetreff und setzt diesen zusätzlich in Parenthesen, wenn die Aktennummer in den Akten-Korrespondenzadressen in der ersten oder zweiten Betreffzeile eingegeben wurde.

Ist diese Einstellung gesetzt, wird das Akten-zeichen in Parenthesen eingefasst, beispielsweise so:

- 576/15 -.

Ansprechpartner mit "z. H." (\$5)

Bei gesetzter Einstellung wird der Platzhalter *\$5* mit dem Ansprechpartner und dem Zusatz z. H. im Briefkopf ausgegeben.

Gerichtsadressen mit Briefanrede (\$9)

Bei Wahl dieser Einstellung wird die in der Gerichtsadresse gespeicherte Anrede angegeben.

Ist keine Gerichtsanrede hinterlegt, wird als Anrede *Sehr geehrte Damen und Herren* verwendet.

Legende Platzhalter

Hauptartikel → [Legende Platzhalter](#)

Karteikarte Support-Info

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

Allgemein
Briefkopf
Support-Info
Drucken 1
Drucken 2
Rechnende Textbausteine
E-Porto

Benutzernummer:	99
Poolverzeichnis:	D:\ra
Druckdateiverzeichnis:	D:\RAID99
Auslagerungsverzeichnis:	C:\Users\...\.AppData\Local\Temp\

☐ Erweiterte Protokollierung (Tagesprotokoll)
☐ Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü

Zentral
 Lokal

Benutzernummer:

Zeigt die Benutzernummer an, mit welcher der Anwender in RA-MICRO angemeldet ist.

Die Benutzernummer ist in der *Benutzerverwaltung* hinterlegt und auch aus der Titelleiste des *PD +* ersichtlich.

Poolverzeichnis:

Hier wird das aktuelle RA-MICRO Datenpoolverzeichnis angezeigt, in der abgebildeten Grafik wird der Hauptpool verwendet.

Druckdateiverzeichnis:

Hier wird angezeigt, in welchem Verzeichnis die Druckdateien gespeichert werden.

Auslagerungsverzeichnis:

Hier wird angezeigt, in welchem Verzeichnis die Auslagerungsdatei erzeugt wird.

Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü

Ist diese Einstellung aktiviert, sind RA-MICRO Programmfunktionen in MS Word nicht mehr aus dem Kontextmenü von MS Word aufrufbar.

Das Kontextmenü wird im Dokumentfenster mit Rechtsklick aufgerufen.

Karteikarte Drucken 1

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

Allgemein Briefkopf Support-Info **Drucken 1** Drucken 2 Rechnende Textbausteine E-Porto

Beglaubigte Abschrift

☒ Automatischer Beglaubigungsvermerk

☒ Beglaubigungsvermerk mit Rahmen

☐ Grau hinterlegt

☒ Linksbündig

☐ Rechtsbündig

☒ Rechtsanwalt

☐ Rechtsanwältin

Anlagen

Einstellungen Anlagenstempel

Abschriften mit Anschreiben

Voreinstellung Anzahl Zustellanschriften:

☒ Keine

☐ 1-fach drucken

☐ 2-fach drucken

Briefkopf (für alle):

1

D:\RA\STANDARD\BK1.RTF

☐ Wie Abschriften drucken

Zustelltext Anwalt zu Anwalt:

Zustellung Anwalt

textl16

...

Grußformel f. Anwalt:

M. frdl. koll. Grüß. RA

texts6

...

Empfangsbekenntnis:

D:\ra\STANDARD\EB1.RTF

Kurzbrieftext f. Mandant:

Zur Kenntnisnahme

textl1

...

Grußformel f. Mandant:

Mit freundl. Grüßen RA

texts1

...

Zentral

Lokal

Automatischer Beglaubigungsvermerk

Bei aktivierter Einstellung wird ein Beglaubigungsvermerk automatisch auf die Abschrift gedruckt, auch wenn das Dokument keinen Platzhalter *&beglaubigt* enthält.

Der Beglaubigungsvermerk wird fett dargestellt.

Beglaubigungsvermerk mit Rahmen

Ist diese Einstellung gesetzt, wird der Beglaubigungsvermerk mit Rahmen auf der Abschrift ausgegeben.

Ausgabe: 02.05.2024

Seite 14 von 40

Einstellungen Textverarbeitung MS Word



Der *Beglaubigungsvermerk mit Rahmen* wird nur auf die Abschrift gedruckt, wenn das Dokument einen Platzhalter *&beglaubigt* enthält oder die Einstellung *Automatischer Beglaubigungsvermerk* gewählt ist.

Grau hinterlegt

Der Beglaubigungsvermerk wird grau hinterlegt.

Linksbündig

Der Beglaubigungsvermerk wird linksbündig gedruckt.

Rechtsbündig

Der Beglaubigungsvermerk wird rechtsbündig gedruckt.

In Kombination mit den Einstellungen *Automatischer Beglaubigungsvermerk* und *Beglaubigungsvermerk mit Rahmen* wird der Beglaubigungsvermerk im Rahmen zentriert.

Rechtsanwalt

Wurde diese Einstellung aktiviert, wird als automatischer Beglaubigungsvermerk *Beglaubigt zwecks Zustellung Rechtsanwalt* ausgegeben.

Rechtsanwältin

Wurde diese Einstellung aktiviert, wird als automatischer Beglaubigungsvermerk *Beglaubigt zwecks Zustellung Rechtsanwältin* ausgegeben.

Einstellungen Anlagenstempel

Hauptartikel → [Anlagenstempel](#)

RA-MICRO Drucken erweitert

Hierüber wird das neue erweiterte [Druckmenü](#) eingestellt.

Zusätzlich werden [weitere Einstellungen](#) eingeblendet, sofern das Fenster nach Aktivierung der Einstellung *RA-MICRO Drucken erweitert* erneut geöffnet wird.

Karteikarte Drucken 2

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

?

i

Allgemein

Briefkopf

Support-Info

Drucken 1

Drucken 2

Rechnende Textbausteine

E-Porto

☐ Beim Ausdruck öffnen :

☐ Wiedervorlage
 ☒ Termine zur Akte

☒ Word Druckersteuerung
 ☐ RA-MICRO Druckersteuerung

☐ Kopien einzeln drucken
 ☐ auf Seitenbereich vergrößern

☒ Anlagenstrich bei Duplex am Heftrand

☐ Druckdateinummer nur auf letzte Abschrift

PDF-Speicherung in E-Akte PDF/A (ISO 19005-1 kompatibel)

☐ Mittlere Qualität
 ☒ Hohe Qualität

i

Fax

☒ Kein
 ☐ Faxtreiber:

Fax

☐ Faxnummer in Zwischenablage speichern

☐ Automatische Speicherung beim Druck

Zentral

Lokal

✓

✗

Beim Ausdruck öffnen: Wiedervorlage / Termine zur Akte

Beim Ausdruck wird wahlweise die Maske *Wiedervorlagen* bzw. *Termine zur Akte* aufgerufen, damit zum bearbeiteten Dokument Wiedervorlagen eingesehen, neu erfasst, bearbeitet oder gelöscht oder Termine und Fristen zur Akte kontrolliert werden können.

MS Word Druckersteuerung

Hierbei handelt es sich um die Druckersteuerung und Druckroutine von MS Word. Diese Einstellung ist in der RA-MICRO Schnittstelle + (extern) standardmäßig gesetzt.

RA-MICRO Druckersteuerung

Diese Druckersteuerung sollte anstelle der schnelleren MS Word-Druckersteuerung verwendet werden, wenn Probleme mit Duplexdruck und Schachtsteuerung bestehen.

Die *RA-MICRO Druckersteuerung* - mit interner Erstellung einer PDF-Datei für jede Druckseite - funktioniert unabhängig von der schnelleren MS Word eigenen Druckersteuerung.

Sie ist für spezielle Druckanforderungen wie Duplexdruck und die Ansteuerung verschiedener Schächte geeignet und bietet damit eine Erweiterung zur herkömmlichen Druckersteuerung und Druckroutine von MS Word.

Kopien einzeln drucken

Erfolgt der Druck mehrerer Originale über *RA-MICRO Drucken*, wird für jedes Original ein neuer Druckauftrag gebildet. Ebenso werden zwei Druckaufträge an den Drucker gesandt, wenn für die erste Seite ein anderer Schacht eingestellt ist als für die Folgeseiten. Zur Beschleunigung des Drucks fasst RA-MICRO grundsätzlich die verschiedenen Druckaufträge zu einem zusammen. Soll diese Vorgabe umgangen werden, ist *Kopien einzeln drucken* zu wählen.

auf Seitenbereich vergrößern

Diese Einstellung kann nur gesetzt werden, wenn die *RA-MICRO Druckersteuerung* gewählt ist. Die Einstellung beeinflusst die Druckausgabe dahingehend, dass sie automatisch auf den bedruckbaren Seitenbereich vergrößert wird.

Anlagenstrich bei Duplex am Heftrand

Diese Einstellung ist zu setzen, wenn beabsichtigt ist, im Duplex-Verfahren zu drucken und die Beifügestriche immer in der Heftmitte sein sollen. Auf der Vorderseite befinden sich dann die Beifügestriche stets am linken Seitenrand, auf der Rückseite am rechten Seitenrand.

Druckdateinummer nur auf letzte Abschrift

Ist diese Einstellung aktiviert, befindet sich die Druckdateinummer nur auf der letzten Abschrift und nicht auf weiteren Exemplaren.

PDF-Speicherung in E-Akte PDF / A (ISO 19005-1 kompatibel)

Diese ISO-Norm definiert ein Standardformat (PDF / A) für die Langzeitarchivierung und garantiert eine langfristige Lesbarkeit der Dokumente unabhängig davon, mit welcher Anwendungssoftware und auf welchem Betriebssystem sie ursprünglich erstellt wurden.

Können Schriftarten nicht in das PDF eingebettet werden, erfolgt die Umwandlung des Textes in eine Grafik.

Mittlere Qualität

Geringere Druckqualität, kleinere Datei

Hohe Qualität

Bessere Qualität, größere Datei

Telfaxtreiber:

In diesem Feld kann ein eingerichtetes Telefax bzw. ein zweiter Drucker eingestellt werden.

Telefaxnummer in Zwischenablage speichern

Hierdurch wird die zur Empfängeradresse gespeicherte Telefaxnummer beim Erstellen / Drucken eines Anschreibens in der Textverarbeitung MS Word in die Zwischenablage gespeichert. Die Funktion orientiert sich dabei an der MS Word-Druckersteuerung.

Je nachdem, welche Telefaxsoftware zum Einsatz kommt, liest diese die Telefaxnummer automatisch aus der Zwischenablage aus, sodass eine manuelle Nummerneingabe entfallen kann.

Liest die eingesetzte Telefaxsoftware die Zwischenablage nicht aus, kann die Telefaxnummer über die Tastenkombination Strg + V in das entsprechende Eingabefeld der Telefaxsoftware eingefügt werden.

Automatische Speicherung beim Druck

Ist die Einstellung *Automatische Speicherung beim Druck* aktiv, wird nach dem Telefaxversand mit der Programmfunktion *Fax / 2. Drucker* automatisch die Maske zum Speichern in eine Druckdatei aufgerufen.

Rechnende Textbausteine

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

Allgemein
Briefkopf
Support-Info
Drucken 1
Drucken 2
Rechnende Textbausteine
E-Porto

☒ Unsichtbare Rechenanweisungen durch Leerzeichen ersetzen (!e1+e2=e3!)

Verhalten bei Ersetzungs- oder Rechenfehlern

☒ Hinweismeldung ausgeben

☐ Anweisungen durch Problembeschreibung ersetzen

Zentral
 Lokal

Unsichtbare Rechenanweisungen durch Leerzeichen ersetzen (!e1+e2=e3!)

Bei Wahl dieser Einstellung werden die Rechenanweisungen in einem Textbaustein nach der Berechnung durch Leerzeichen ersetzt.

Ist diese Einstellung nicht gewählt, werden die Rechenanweisungen nach der Berechnung entfernt, wodurch es u. U. zu Verschiebungen innerhalb des Textes kommen kann.

Hinweismeldung ausgeben

Sollten Rechenfehler oder Fehler beim Ersetzen von Rechenanweisungen auftreten, wird bei gewählter Einstellung eine entsprechende Hinweismeldung ausgegeben.

Anweisungen durch Problembeschreibung ersetzen

Wurde diese Einstellung zusätzlich gewählt, wird nach Bestätigung der Hinweismeldung die Anweisung durch eine detaillierte Problembeschreibung ersetzt.

E-Porto

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

?
i

Allgemein Briefkopf Support-Info Drucken 1 Drucken 2 Rechnende Textbausteine E-Porto

Aktuelle Werte

Preis/Porto: 0,85
Produkt ID: 1
Vermerk: Standardbrief
Beschreibung: Die Länge muss mindestens das 1,4fache der Breite betragen.

Voreinstellung: Standardbrief
Preisliste: 51 Portokasse: 1.000,00

Zusatzfunktionen

☒ Postauslagen automatisch buchen
Kostenart: PO Postauslagen

☒ E-Porto verwenden
Benutzer: JMustermann
Kennwort: *****
Test Login

Zentral Lokal

✓

✕

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Mit Hilfe von *E-Porto* – der Frankiersoftware der Deutschen Post – besteht die Möglichkeit, die Ausgangspost über das Internet zu frankieren. Die zusätzliche Karteikarte *E-Porto* steht nur zur Verfügung, wenn zuvor bei der Deutschen Post unter www.deutschepost.de eine Portokasse angemeldet wurde.

[Weitere Hinweise](#)

Preis / Porto: / Produkt ID: / Vermerk: / Beschreibung:

Die hier angezeigten *Aktuellen Werte* hängen von der gewählten *Voreinstellung* ab.

Voreinstellung:

Dient der Voreinstellung des zu verwendenden Postprodukts. Je nach Auswahl passen sich die angezeigten *Aktuellen Werte* im oberen Bereich der Karteikarte *E-Porto* an.

Preisliste:

Zeigt die zugrundeliegende Preisliste der Deutschen Post an.

Portokasse:

Zeigt das verfügbare Guthaben in der Portokasse an.

Postauslagen automatisch buchen / Kostenart:

Postauslagen können automatisch zur Akte gebucht werden. Je nach gewählter Kostenart können die Kosten z. B. in der *Kostenrechnung RVG* oder der *Notarkostenrechnung* geltend gemacht werden.

E-Porto verwenden

Aktiviert die elektronische Frankierung mit *E-Porto*.

Benutzer: / Kennwort:

Um E-Porto verwenden zu können, müssen hier die Zugangsdaten für die Portokasse hinterlegt sein.

Test Login

Ermöglicht den Test der eingegebenen Benutzerdaten.

Funktionen in der Abschlussleiste

Zentral / Lokal



Zentrale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer *1*, *9* oder *99* ändern oder solche Benutzer, denen unter *Benutzerverwaltung*, *Rechteverwaltung* das Programmrecht *Verwalter* zugeordnet ist.


Lokale Einstellungen können geändert werden, wenn das Programmrecht *Lokale Grundeinstellungen ändern* unter *Benutzerverwaltung*, *Rechteverwaltung* gesetzt ist.

OK + Schließen



Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Abbruch + Schließen



Das Fenster wird geschlossen.

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [Word](#) > [Einstellungen Textverarbeitung MS Word](#)

Allgemeines

Zu Beginn der Arbeit mit der Microsoft Word (kurz MS Word) Schnittstelle empfehlen wir zunächst, die *Einstellungen Textverarbeitung MS Word* zu kontrollieren und ggf. an die Kanzleierfordernisse anzupassen.

Einstellungen in roter Schrift stellen zentrale Einstellungen dar. Zentrale Einstellungen wirken sich im gesamten Netzwerk aus, während lokale Einstellungen allein zum jeweiligen Benutzer gespeichert werden. Lokale Einstellungen werden in blauer Schrift dargestellt.



Nach einer Änderung zentraler Einstellungen sollte MS Word neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden können.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Karteikarte Allgemein

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

?
i

Allgemein
Briefkopf
Support-Info
Drucken 1
Drucken 2
Rechnende Textbausteine
E-Porto

Format

☐ *.RTF (Rich Text Format)
☐ *.DOC (Winword-Dokumentformat)
☒ *.DOCX

Bearbeiten

☒ Stoppstellenmodus automatisch
☐ Vertretungsverhältnis im Rubrum
☐ Einzeiliger Adressaufruf mit Betreffzeilen

Einfügen

☒ Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen
☐ Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen
☐ Textbaustein mit Formatierungen einfügen
☐ Textbaustein als Vorlage öffnen
☐ Mit &&* ganzen Absatz löschen

Anlagenstrich
12
mm vom linken Rand positionieren (Standard: 12)

Extras

☐ DictaNet Player mit MS Word starten
☒ Tastaturkürzel mit AltGr für Infodesk nutzen

Diktatzeichen:

Textverzeichnis:
TEXT\

☒ Textspeicher löschen mit #-Funktion
☒ Abfrage der Parteirollen immer anzeigen

Zentral
Lokal

✓
✗

Format

Die Formate .DOC und .DOCX werden empfohlen, da diese bei annähernd gleichem Leistungsumfang weniger Speicherplatz verbrauchen als das rtf-Format. Dies insbesondere auch dann, wenn im Briefkopf Grafiken enthalten sind.

Zur Auswahl stehen .RTF, .DOC und .DOCX'. Die Formate .DOC bzw. .DOCX werden empfohlen, da diese bei annähernd gleichem Leistungsumfang weniger Speicherplatz verbrauchen als das rtf-Format. Dies insbesondere auch dann, wenn im Briefkopf Grafiken enthalten sind.

Stoppstellenmodus automatisch

Mithilfe des [automatischen Stoppstellenmodus](#) werden eventuell in einem Text oder Briefkopf vorhandene Stoppstellen (??) automatisch markiert.

Dies können zum einen fehlende Platzhalter sein oder variabel in einen Textbaustein einzufügende Daten.

Bei abgewählter Programmfunktion können nur die rechts vom Cursor befindlichen Stoppstellen mit der Tastenkombination [Strg + ß] angesprungen werden.

Erfolgt keine Eingabe, bleibt die Stoppstelle erhalten.

Vertretungsverhältnis im Rubrum

Bei Wahl dieser Einstellung wird das Vertretungsverhältnis, das z. B. bei einer GmbH im *Adressfenster* angegeben wurde, in die Rubrumplatzhalter für den Adresszusatz (<\$12>, <\$22>, <\$32> und <\$42>) übernommen.

Einzeiliger Adressaufruf mit Betreffzeilen

Bei Wahl dieser Einstellung wird bei einzeiligen Adressaufrufen mit *A, oder *A; der Betreff mit ausgegeben.

Textbaustein einfügen ohne Übernahme Schriftart und Formatierungen

Wird diese Einstellung gewählt, werden die aufgerufenen Textbausteine mit Anpassungen an die im Briefkopf verwendeten Standardformate eingefügt.

Textbaustein mit Schriftart und Formatierungen einfügen

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine in der Schriftart und Schriftgröße mit sämtlichen Formatierungen eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Textbaustein mit Formatierungen einfügen

Diese Einstellung bewirkt, dass alle aufgerufenen Textbausteine mit sämtlichen Formatierungen (fett, kursiv, Zeilenabstand etc.) eingelesen werden, mit denen sie gespeichert wurden.

Schriftart und Schriftgröße werden an die des im Briefkopf verwendeten Standardformats angepasst.

Anlagenstrich ... mm vom linken Rand positionieren

Hier kann die Positionierung des Anlagenstrichs bei Bedarf geändert werden.

DictaNet Player mit MS Word starten

Bei gewählter Einstellung wird bei jedem Start von MS Word automatisch der DictaNet Player geladen.

Tastaturkürzel mit AltGr für Infodesk nutzen

Die Einstellung *Tastaturkürzel mit AltGr nutzen* ist bei Erstinstallation voreingestellt.

So können der *Info Desk* und die einzelnen RA-MICRO Fensterprogramme mit **Datei:Z altgr.png**-Tastenkombinationen aufgerufen werden.

Wird die Einstellung abgewählt, weil entsprechende Tastenkombinationen schon vor der Installation von RA-MICRO anders verwendet wurden und diese weiter so genutzt werden sollen, sind die RA-MICRO Fensterprogramme nicht mehr mit diesen Tastenkombinationen aus MS Worddokumenten aufrufbar.

MS Word muss nach Änderung dieser Einstellung beendet und neu gestartet werden.

Die Fensterprogramme können anschließend z. B. über das Modul *Info Desk* aufgerufen werden.

Diktatzeichen:

Standardmäßig ist das Diktatzeichen des aktiven Benutzers vorgegeben, wie in der *Benutzerverwaltung* hinterlegt.

Textverzeichnis:

In das hier eingetragene Verzeichnis werden alle Texte mit der Programmfunktion *Dokument an Ordner Text* gespeichert.

Bei Aufruf eines bereits vorhandenen Textes über *[Textname] wird der gewünschte Text zuerst in diesem Verzeichnis gesucht.

Ausgewählt werden kann ein Verzeichnis, das als Unterverzeichnis im Verzeichnis [Laufwerk]\ra angelegt ist, z. B. j:\ra\vertrag.

Wenn das Verzeichnis bisher noch nicht existiert, fragt das Programm, ob es angelegt werden soll.

Versand ERV automatisch vorschlagen

Bei gesetzter Einstellung ist im RA-MICRO Druckendialog der Versand per *E-Brief* auf der Karteikarte *E-Versand* voreingestellt, wenn das Schreiben an eine Gerichtsadresse gerichtet ist.

Textspeicher löschen mit #-Funktion

Wird die Einstellung *Textspeicher löschen mit #-Funktionen* aktiviert, kann der Text im Eingabefenster mit dem Zeichen # gelöscht werden.



Wir setzen voraus, dass sich der Funktionstext mit der #-Funktionalität in einer gesonderten Dokumentzeile befindet.

Die Zeile ist mit Druck auf die Taste **Datei:Z enter.png** zu bestätigen.

Folgenden Löschvorgängen geht eine Sicherheitsabfrage voran:

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Eingabe von #: Der Text vor der Cursorposition wird vollständig gelöscht. Eingabe von ##: Der Text nach der Cursorposition wird vollständig gelöscht. Eingabe von ###: Die aktuelle Datei wird geschlossen und ein leeres Dokument aufgerufen. Eingabe von ####: Die aktuelle Datei wird ohne Sicherheitsabfrage geschlossen und ein leeres Dokument aufgerufen.

Karteikarte Briefkopf

The screenshot shows the 'Einstellungen Textverarbeitung MS-Word' (MS Word Text Processing Settings) dialog box, specifically the 'Briefkopf' (Header) tab. The dialog is titled 'Einstellungen Textverarbeitung MS-Word' and has a close button (X) in the top right corner. The 'Briefkopf' tab is selected, and the 'Druck-Briefkopf' (Print Header) section is active. The 'Briefkopfname:' (Header Name) is set to 'RA JMuster'. The 'Briefköpfe E-Brief' (E-mail Headers) section shows 'TEXTBK.EMAIL01.HTML' selected in a dropdown menu. There is a checkbox for 'Briefkopf des aktuell geladenen Dokumentes austauschen' (Exchange header of the currently loaded document), which is unchecked. The 'Ersetzung von Platzhaltern' (Replacement of placeholders) section contains several checkboxes: 'Mandantenbetreff bei *B-Aufruf (\$11, \$12, \$18)' (unchecked), 'RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)' (unchecked), 'Aktenkennzeichen an RA-MICRO Aktennummer anhängen (\$7)' (unchecked), 'Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z.B. SB/AktenNr/ReferatAKz)' (unchecked), 'Autor des Diktats dem Diktatzeichen (\$8) voranstellen' (unchecked), 'Zusatz in 1.Betreffzeile (\$11) bei Rechtsschutz' (checked, 'Kein' selected), 'Ersetzung \$10' (checked, 'Aktenkurzbezeichnung' selected), 'Leere Briefkopfplatzhalter entfernen' (checked), 'Leere Betreffzeilen löschen' (unchecked), '"In Sachen" bei Gerichtsadressen einfügen (\$10)' (checked), 'Ansprechpartner mit "z. H." (\$5)' (checked), 'Gerichtsadressen mit Briefanrede (\$9)' (unchecked), and 'zusätzlich Gerichtsbetreff in -...- (\$11 oder \$12)' (checked). A 'Legende Platzhalter' (Placeholder Legend) button is at the bottom. The 'Zentral' (Central) button is highlighted in red, and the 'Lokal' (Local) button is highlighted in blue. The status bar at the bottom shows 'Zentral' (red) and 'Lokal' (blue) buttons, a green checkmark, and a red X.

Druck-Briefkopf

In der Auswahlliste *Druck-Briefkopf* wird der Briefkopf gewählt, der standardmäßig für die Korrespondenz auf dem Postweg verwendet werden soll.

Standort und Dateiname des gewählten Briefkopfes werden angezeigt, z. B. *K:\ra\standard\bk1.rtf*.

Wenn bei der Briefkopfbearbeitung eine Beschreibung gespeichert wurde, wird diese anstelle des Standorts und des Dateinamens angezeigt.

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Wenn kein Briefkopf ausgewählt werden kann, muss zunächst sichergestellt werden, dass ein Briefkopf vorhanden ist und im Verzeichnis [Laufwerk]\ra\standard, z. B. *K:\ra\standard*, zur Verfügung gestellt wurde.

In ein geöffnetes MS Worddokument kann ein anderer vorhandener Briefkopf mit dem Aufruf *A[Aktennummer]#[Nr.], z. B. *A1/15#7, oder *A[Adressnummer]#5, z. B. *A1006#5 eingelesen werden.

Briefkopfname:

Hier werden Pfad und Dateiname der Briefkopfdatei angezeigt, die beim Aufruf eines Briefkopfes standardmäßig verwendet wird.

E-Brief

Für den Versand des Dokuments als *E-Brief* wird der hier zu verwendende HTML E-Briefkopf automatisch vorgeschlagen.

Der Versand aus MS Word erfolgt mit der RA-MICRO Programmfunktion *Senden als E-Brief*.

Briefkopf des aktuell geladenen Dokumentes austauschen

Diese Einstellung ist für den Fall gedacht, dass ein Schreiben, das mit dem voreingestellten Druck-Briefkopf eingelesen wurde, auf einen anderen Druck-Briefkopf umgestellt wird.

Beispiel

Mandantenbetreff bei *B-Aufruf (\$11, \$12, \$18)

Mithilfe dieser Einstellung wird nach jedem Aufruf von *B[Aktennummer], z. B. *B1/17, statt des jeweiligen Korrespondenzbetriffs der **zum ersten Mandanten** gespeicherte Betreff zur Aktennummer eingelesen.

Wird die Einstellung **nicht gewählt**, liest das Programm beim Aufruf von *B[Aktennummer] den **zu der jeweiligen Korrespondenzadresse** gespeicherten Betreff ein.

Voraussetzung ist, dass die Betreffplatzhalter \$11, \$12 und \$18 im Briefkopf enthalten sind.

RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)

Wenn die Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsselt werden soll, ist diese Einstellung zu wählen.

Dabei werden die einzelnen Informationen der Aktennummer untereinander so vertauscht, dass sie für Außenstehende kaum nachvollziehbar sind.

Vorausgesetzt wird der Platzhalter \$7 im Briefkopf, der im Regelfall durch die Aktennummer mit Aktensachbearbeiter, Referat und Aktenkennzeichen ersetzt wird.

Aktenkennzeichen an RA-MICRO Aktennummer anhängen (\$7)

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, dass zu einer Aktennummer stets das Aktenkennzeichen angehängt wird.

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn zusätzlich *RA-MICRO Aktennummer in Schriftsätzen verschlüsseln (\$7)* gewählt war.

Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z. B. SB/AktenNr/Referat /AKz)

Mit der Einstellung *Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7* kann die Reihenfolge der Akten Daten geändert bzw. individuell an die Kanzleibedürfnisse angepasst werden, z. B. wie in der Abbildung durch Aktennummer mit Aktenjahrgang, Sachbearbeiter und Referat dargestellt.

Der Platzhalter \$7 kann derzeit durch max. 5 Akten Daten gefüllt werden, u. a. auch eine Aktennummer ohne Aktenjahrgang.

Abbildung

☒ Benutzerdefiniertes Format für Platzhalter \$7 (z.B. SB/AktenNr/ReferatAKz)

Aktennummer n	Sachbearbeiter	Referat	entfällt	entfällt
---------------	----------------	---------	----------	----------

Über diese Auswahllisten kann die Reihenfolge der ausgewiesenen Akten Daten individuell angepasst werden.

Autor des Diktats dem Diktatzeichen (\$8) voranstellen

Mit dieser Einstellung wird im Briefkopf der Platzhalter \$8 bei Übergabe eines Diktats aus dem DictaNet Player durch Autor und Diktatzeichen ersetzt.

Ist die Einstellung nicht gewählt (Standardvorgabe), wird stattdessen nur das Diktatzeichen ausgegeben.

Zusatz in 1. Betreffzeile (\$11) bei Rechtsschutz

Mit Hilfe dieser Einstellungen kann festgelegt werden, ob bzw. welcher Zusatz in die 1. Betreffzeile bei Anschreiben an die Rechtsschutzversicherung eingefügt werden soll.

Hierbei ist zu beachten, dass der benutzerdefinierte Zusatz auf 19 Zeichen beschränkt ist.

Ersetzung \$10

Hier kann festgelegt werden, durch welche Aktenbezeichnung der Platzhalter \$10 ersetzt werden soll.

Leere Briefkopfplatzhalter entfernen

Bei gesetzter Einstellung werden Platzhalter, die beim Aufruf eines Briefkopfes nicht gefüllt werden, entfernt, d. h., sie werden nicht in [Stoppstellen](#) gewandelt und zur Bearbeitung markiert.

Leere Betreffzeilen löschen

Mit dieser Einstellung werden nicht erfasste Betreffzeilen gelöscht.

Wird diese Einstellung nicht gewählt, können unschöne Lücken zwischen Betreff und nachfolgendem Text entstehen.

"In Sachen bei Gerichtsadressen einfügen (\$10)

Ersetzt im Briefkopf den Anredeplatzhalter *\$10* bei Schreiben an Gerichtsadressen durch *In Sachen*.

zusätzlich Gerichtsbetreff in -...- (\$11 oder \$12)

Füllt im Briefkopf den Betreffplatzhalter *\$11* oder *\$12* mit dem Gerichtsbetreff und setzt diesen zusätzlich in Parenthesen, wenn die Aktennummer in den Akten-Korrespondenzadressen in der ersten oder zweiten Betreffzeile eingegeben wurde.

Ist diese Einstellung gesetzt, wird das Akten-zeichen in Parenthesen eingefasst, beispielsweise so:

- 576/15 -.

Ansprechpartner mit "z. H." (\$5)

Bei gesetzter Einstellung wird der Platzhalter *\$5* mit dem Ansprechpartner und dem Zusatz z. H. im Briefkopf ausgegeben.

Gerichtsadressen mit Briefanrede (\$9)

Bei Wahl dieser Einstellung wird die in der Gerichtsadresse gespeicherte Anrede angegeben.

Ist keine Gerichtsanrede hinterlegt, wird als Anrede *Sehr geehrte Damen und Herren* verwendet.

Legende Platzhalter

Hauptartikel → [Legende Platzhalter](#)

Karteikarte Support-Info

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

[Allgemein](#)
[Briefkopf](#)
[Support-Info](#)
[Drucken 1](#)
[Drucken 2](#)
[Rechnende Textbausteine](#)
[E-Porto](#)

Benutzernummer: 99
 Poolverzeichnis: D:\ra
 Druckdateiverzeichnis: D:\RA\D99
 Auslagerungsverzeichnis: C:\Users\...AppData\Local\Temp\

☐ [Erweiterte Protokollierung \(Tagesprotokoll\)](#)
☐ [Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü](#)

■ Zentral
 ■ Lokal
 ✓
✗

Benutzernummer:

Zeigt die Benutzernummer an, mit welcher der Anwender in RA-MICRO angemeldet ist.

Die Benutzernummer ist in der *Benutzerverwaltung* hinterlegt und auch aus der Titelleiste des *PD +* ersichtlich.

Poolverzeichnis:

Hier wird das aktuelle RA-MICRO Datenpoolverzeichnis angezeigt, in der abgebildeten Grafik wird der Hauptpool verwendet.

Druckdateiverzeichnis:

Hier wird angezeigt, in welchem Verzeichnis die Druckdateien gespeichert werden.

Auslagerungsverzeichnis:

Hier wird angezeigt, in welchem Verzeichnis die Auslagerungsdatei erzeugt wird.

Keine RA-MICRO Funktionen im Kontext-Menü

Ist diese Einstellung aktiviert, sind RA-MICRO Programmfunktionen in MS Word nicht mehr aus dem Kontextmenü von MS Word aufrufbar.

Das Kontextmenü wird im Dokumentfenster mit Rechtsklick aufgerufen.

Karteikarte Drucken 1

<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden

Automatischer Beglaubigungsvermerk

Bei aktivierter Einstellung wird ein Beglaubigungsvermerk automatisch auf die Abschrift gedruckt, auch wenn das Dokument keinen Platzhalter *&beglaubigt* enthält.

Der Beglaubigungsvermerk wird fett dargestellt.

Beglaubigungsvermerk mit Rahmen

Ist diese Einstellung gesetzt, wird der Beglaubigungsvermerk mit Rahmen auf der Abschrift ausgegeben.



Der *Beglaubigungsvermerk mit Rahmen* wird nur auf die Abschrift gedruckt, wenn das Dokument einen Platzhalter *&beglaubigt* enthält oder die Einstellung *Automatischer Beglaubigungsvermerk* gewählt ist.

Grau hinterlegt

Der Beglaubigungsvermerk wird grau hinterlegt.

Linksbündig

Der Beglaubigungsvermerk wird linksbündig gedruckt.

Rechtsbündig

Der Beglaubigungsvermerk wird rechtsbündig gedruckt.

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

In Kombination mit den Einstellungen *Automatischer Beglaubigungsvermerk* und *Beglaubigungsvermerk mit Rahmen* wird der Beglaubigungsvermerk im Rahmen zentriert.

Rechtsanwalt

Wurde diese Einstellung aktiviert, wird als automatischer Beglaubigungsvermerk *Beglaubigt zwecks Zustellung Rechtsanwalt* ausgegeben.

Rechtsanwältin

Wurde diese Einstellung aktiviert, wird als automatischer Beglaubigungsvermerk *Beglaubigt zwecks Zustellung Rechtsanwältin* ausgegeben.

Einstellungen Anlagenstempel

Hauptartikel → [Anlagenstempel](#)

Voreinstellung Anzahl Zustellanschriften

Hierüber kann die Vorauswahl für das Zustellanschriften an den gegnerischen Bevollmächtigten für das neue erweiterte Druckmenü vorgenommen werden.

Bei Auswahl *Keine* wird das Zustellanschriften nicht vorausgewählt vorgeschlagen, kann jedoch im Druckmenü angewählt werden.

Bei Auswahl *1-fach drucken* bzw. *2-fach drucken* wird im Druckmenü das *Zustellanschriften* bereits zum Druck vorgeschlagen und zusätzlich auch *1-fach* bzw. *2-fach* vorausgewählt.




Damit ein Zustellanschriften an den gegnerischen Bevollmächtigten gedruckt werden kann, muss dieser als Beteiligter mit dem Korrespondenzkürzel *GBEV* in der Akte hinterlegt sein und den Anredeschlüssel *Rechtsanwalt*, *Rechtsanwältin* oder *Rechtsanwälte/Anwaltskanzlei* besitzen.

Briefkopf (für alle)

Auswahl eines Briefkopfes, der für den Kurzbrief an den Mandanten gezogen werden soll.

Zustelltext Anwalt zu Anwalt

Auswahl eines Textbausteins für das Zustellanschriften. Standardmäßig wird der *text/16.rtf* von RA-MICRO als Musterbaustein zur Verfügung gestellt.

Über  kann aus dem Dateisystem ein individueller Textbaustein für das Zustellanschriften verwendet werden.

Grußformel f. Anwalt

Hierüber kann die Grußformel für das Zustellanschreiben an den gegnerischen Bevollmächtigten festgelegt werden.

Über  wird eine Liste aufgerufen, in welcher bei Bedarf weitere Grußformeln hinzugefügt werden können.


Empfangsbekenntnis


Auswahl des Textbausteins für das Empfangsbekenntnis. Von RA-MICRO wird der Textbaustein *EB1.RTF* als Muster zur Verfügung gestellt.

Über  kann aus dem Dateiexplorer aus dem *Standard*-Verzeichnis ein anderer Textbaustein gewählt werden.

Kurzbrieftext f. Mandant

Für den Druck eines Kurzbriefs an den Mandanten kann hier ein Kurzbrieftext festgelegt werden. Im Druckmenü wird dieser als Vorschlag ausgewiesen, kann dort jedoch einmalig für den aktuellen Druck geändert werden.

Über  wird eine Liste aufgerufen, in welcher bei Bedarf u. a. weitere Kurzbrieftexte hinzugefügt werden können bzw. die Liste individuell sortiert werden kann.

Über  besteht die Möglichkeit, einen Text aus dem Dateisystem als Kurzbrief für den Mandanten zu wählen.

Grußformel f. Mandant

Hierüber kann eine Grußformel für den Kurzbrief an den Mandanten gewählt werden. Ist die Grußformel bereits im Kurzbrieftext enthalten, ist hier keine Auswahl erforderlich.

Karteikarte Drucken 2

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

?

i

Allgemein
Briefkopf
Support-Info
Drucken 1
Drucken 2
Rechnende Textbausteine
E-Porto

☐ Beim Ausdruck öffnen :

☐ Wiedervorlage
☒ Termine zur Akte

☒ Word Druckersteuerung
☐ RA-MICRO Druckersteuerung

☐ Kopien einzeln drucken
☐ auf Seitenbereich vergrößern

☒ Anlagenstrich bei Duplex am Heftrand

☐ Druckdateinummer nur auf letzte Abschrift

PDF-Speicherung in E-Akte PDF/A (ISO 19005-1 kompatibel)

☐ Mittlere Qualität
☒ Hohe Qualität

i

Fax

☒ Kein
☐ Faxtreiber:

Fax

▼

☐ Faxnummer in Zwischenablage speichern

☐ Automatische Speicherung beim Druck

■ Zentral

■ Lokal

✓

✕

Beim Ausdruck öffnen: Wiedervorlage / Termine zur Akte

Beim Ausdruck wird wahlweise die Maske *Wiedervorlagen* bzw. *Termine zur Akte* aufgerufen, damit zum bearbeiteten Dokument Wiedervorlagen eingesehen, neu erfasst, bearbeitet oder gelöscht oder Termine und Fristen zur Akte kontrolliert werden können.

MS Word Druckersteuerung

Hierbei handelt es sich um die Druckersteuerung und Druckroutine von MS Word. Diese Einstellung ist in der RA-MICRO Schnittstelle + (extern) standardmäßig gesetzt.

RA-MICRO Druckersteuerung

Diese Druckersteuerung sollte anstelle der schnelleren MS Word-Druckersteuerung verwendet werden, wenn Probleme mit Duplexdruck und Schachtsteuerung bestehen.

Die *RA-MICRO Druckersteuerung* - mit interner Erstellung einer PDF-Datei für jede Druckseite - funktioniert unabhängig von der schnelleren MS Word eigenen Druckersteuerung.

Sie ist für spezielle Druckanforderungen wie Duplexdruck und die Ansteuerung verschiedener Schächte geeignet und bietet damit eine Erweiterung zur herkömmlichen Druckersteuerung und Druckroutine von MS Word.

Kopien einzeln drucken

Erfolgt der Druck mehrerer Originale über *RA-MICRO Drucken*, wird für jedes Original ein neuer Druckauftrag gebildet. Ebenso werden zwei Druckaufträge an den Drucker gesandt, wenn für die erste Seite ein anderer Schacht eingestellt ist als für die Folgeseiten. Zur Beschleunigung des Drucks fasst RA-MICRO grundsätzlich die verschiedenen Druckaufträge zu einem zusammen. Soll diese Vorgabe umgangen werden, ist *Kopien einzeln drucken* zu wählen.

auf Seitenbereich vergrößern

Diese Einstellung kann nur gesetzt werden, wenn die *RA-MICRO Druckersteuerung* gewählt ist. Die Einstellung beeinflusst die Druckausgabe dahingehend, dass sie automatisch auf den bedruckbaren Seitenbereich vergrößert wird.

Anlagenstrich bei Duplex am Heftrand

Diese Einstellung ist zu setzen, wenn beabsichtigt ist, im Duplex-Verfahren zu drucken und die Beifügestriche immer in der Heftmitte sein sollen. Auf der Vorderseite befinden sich dann die Beifügestriche stets am linken Seitenrand, auf der Rückseite am rechten Seitenrand.

Druckdateinummer nur auf letzte Abschrift

Ist diese Einstellung aktiviert, befindet sich die Druckdateinummer nur auf der letzten Abschrift und nicht auf weiteren Exemplaren.

PDF-Speicherung in E-Akte PDF / A (ISO 19005-1 kompatibel)

Diese ISO-Norm definiert ein Standardformat (PDF / A) für die Langzeitarchivierung und garantiert eine langfristige Lesbarkeit der Dokumente unabhängig davon, mit welcher Anwendungssoftware und auf welchem Betriebssystem sie ursprünglich erstellt wurden.

Können Schriftarten nicht in das PDF eingebettet werden, erfolgt die Umwandlung des Textes in eine Grafik.

Mittlere Qualität

Geringere Druckqualität, kleinere Datei

Hohe Qualität

Bessere Qualität, größere Datei

Telfaxtreiber:

In diesem Feld kann ein eingerichtetes Telefax bzw. ein zweiter Drucker eingestellt werden.

Telefaxnummer in Zwischenablage speichern

Hierdurch wird die zur Empfängeradresse gespeicherte Telefaxnummer beim Erstellen / Drucken eines Anschreibens in der Textverarbeitung MS Word in die Zwischenablage gespeichert. Die Funktion orientiert sich dabei an der MS Word-Druckersteuerung.

Je nachdem, welche Telefaxsoftware zum Einsatz kommt, liest diese die Telefaxnummer automatisch aus der Zwischenablage aus, sodass eine manuelle Nummerneingabe entfallen kann.

Liest die eingesetzte Telefaxsoftware die Zwischenablage nicht aus, kann die Telefaxnummer über die Tastenkombination Strg + V in das entsprechende Eingabefeld der Telefaxsoftware eingefügt werden.

Automatische Speicherung beim Druck

Ist die Einstellung *Automatische Speicherung beim Druck* aktiv, wird nach dem Telefaxversand mit der Programmfunktion *Fax / 2. Drucker* automatisch die Maske zum Speichern in eine Druckdatei aufgerufen.

Rechnende Textbausteine

The screenshot shows the 'Einstellungen Textverarbeitung MS-Word' dialog box with the 'Rechnende Textbausteine' tab selected. The dialog has a title bar with a question mark and an information icon. The tabs at the top are 'Allgemein', 'Briefkopf', 'Support-Info', 'Drucken 1', 'Drucken 2', 'Rechnende Textbausteine', and 'E-Porto'. The main content area contains three checkboxes: 'Unsichtbare Rechenanweisungen durch Leerzeichen ersetzen (!e1+e2=e3!)' (checked), 'Hinweismeldung ausgeben' (checked), and 'Anweisungen durch Problembeschreibung ersetzen' (unchecked). The 'Verhalten bei Ersetzungs- oder Rechenfehlern' section is collapsed. At the bottom, there are buttons for 'Zentral' (red) and 'Lokal' (blue), and a green checkmark button and a red 'X' button.

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

Allgemein Briefkopf Support-Info Drucken 1 Drucken 2 **Rechnende Textbausteine** E-Porto

☒ **Unsichtbare Rechenanweisungen durch Leerzeichen ersetzen (!e1+e2=e3!)**

Verhalten bei Ersetzungs- oder Rechenfehlern

☒ **Hinweismeldung ausgeben**

☐ **Anweisungen durch Problembeschreibung ersetzen**

■ Zentral ■ Lokal

✓ ✕

Unsichtbare Rechenanweisungen durch Leerzeichen ersetzen (!e1+e2=e3!)

Bei Wahl dieser Einstellung werden die Rechenanweisungen in einem Textbaustein nach der Berechnung durch Leerzeichen ersetzt.

Ist diese Einstellung nicht gewählt, werden die Rechenanweisungen nach der Berechnung entfernt, wodurch es u. U. zu Verschiebungen innerhalb des Textes kommen kann.

Hinweismeldung ausgeben

Sollten Rechenfehler oder Fehler beim Ersetzen von Rechenanweisungen auftreten, wird bei gewählter Einstellung eine entsprechende Hinweismeldung ausgegeben.

Anweisungen durch Problembeschreibung ersetzen

Wurde diese Einstellung zusätzlich gewählt, wird nach Bestätigung der Hinweismeldung die Anweisung durch eine detaillierte Problembeschreibung ersetzt.

E-Porto

Einstellungen Textverarbeitung MS-Word

?
i

Allgemein
Briefkopf
Support-Info
Drucken 1
Drucken 2
Rechnende Textbausteine
E-Porto

Aktuelle Werte

Preis/Porto: 0,85
Produkt ID: 1
Vermerk: Standardbrief
Beschreibung: Die Länge muss mindestens das 1,4fache der Breite betragen.

Voreinstellung: Standardbrief
Preisliste: 51 Portokasse: 1.000,00

Zusatzfunktionen

☒ Postauslagen automatisch buchen
Kostenart: PO Postauslagen

☒ E-Porto verwenden
Benutzer: JMustermann
Kennwort: *****
Test Login

■ Zentral
■ Lokal

Einstellungen Textverarbeitung MS Word

Mit Hilfe von *E-Porto* – der Frankiersoftware der Deutschen Post – besteht die Möglichkeit, die Ausgangspost über das Internet zu frankieren. Die zusätzliche Karteikarte *E-Porto* steht nur zur Verfügung, wenn zuvor bei der Deutschen Post unter www.deutschepost.de eine Portokasse angemeldet wurde.

[Weitere Hinweise](#)

Preis / Porto: / Produkt ID: / Vermerk: / Beschreibung:

Die hier angezeigten *Aktuellen Werte* hängen von der gewählten *Voreinstellung* ab.

Voreinstellung:

Dient der Voreinstellung des zu verwendenden Postprodukts. Je nach Auswahl passen sich die angezeigten *Aktuellen Werte* im oberen Bereich der Karteikarte *E-Porto* an.

Preisliste:

Zeigt die zugrundeliegende Preisliste der Deutschen Post an.

Portokasse:

Zeigt das verfügbare Guthaben in der Portokasse an.

Postauslagen automatisch buchen / Kostenart:

Postauslagen können automatisch zur Akte gebucht werden. Je nach gewählter Kostenart können die Kosten z. B. in der *Kostenrechnung RVG* oder der *Notarkostenrechnung* geltend gemacht werden.

E-Porto verwenden

Aktiviert die elektronische Frankierung mit *E-Porto*.

Benutzer: / Kennwort:

Um E-Porto verwenden zu können, müssen hier die Zugangsdaten für die Portokasse hinterlegt sein.

Test Login

Ermöglicht den Test der eingegebenen Benutzerdaten.

Funktionen in der Abschlussleiste

Zentral / Lokal



Zentrale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer *1*, *9* oder *99* ändern oder solche Benutzer, denen unter *Benutzerverwaltung*, *Rechteverwaltung* das Programmrecht *Verwalter* zugeordnet ist.


Lokale Einstellungen können geändert werden, wenn das Programmrecht *Lokale Grundeinstellungen ändern* unter *Benutzerverwaltung*, *Rechteverwaltung* gesetzt ist.

OK + Schließen



Speichert die vorgenommenen Einstellungen.

Abbruch + Schließen



Das Fenster wird geschlossen.