


## Einstellungen in der Windows-Systemsteuerung (Telefon-Assistent)

[Hauptseite](#) > [Adressen](#) > [Adressfenster](#) > [Telefon-Assistent](#) > [Einstellungen in der Windows-Systemsteuerung \(Telefon-Assistent\)](#)

### Allgemeines



In der Windows-Systemsteuerung legen Sie die Bezeichnung für den notwendigen Erkennungsstandort fest. Wenn Sie wünschen, dass Telefonate zur Akte erfasst werden sollen, geben Sie hier auch das nötige Format für die Projektkennzahl (Aktennummer) ein.

#### Ablauf

Wenn Sie den [Telefon-Assistenten](#) noch nicht eingerichtet haben, wird die [Maske Einstellungen Telefon-Assistent auferufen](#), sobald Sie in D Dienstprogramme/Kanzlei, RA-MICRO Grundeinstellungen, D15.10 Allgemein, Karteikarte Teil 2 die Einstellung Telefon-Assistent aktivieren wählen.

## Einstellungen in der Windows-Systemsteuerung (Telefon-Assistent)

Ist der *Telefon-Assistent* bereits aktiviert, gelangen Sie zu den gleichen Einstellungen nur noch durch Wahl des Menüs Einstellungen im Telefon-Assistenten (siehe auch [Aufruf des Telefon-Assistenten](#)).

Um die nötigen Einstellungen für Windows vorzunehmen, wählen Sie in dieser Maske den Button Wählparameter einstellen.



Sie haben auch die Möglichkeit, die Einstellungen in der Windows-Systemsteuerung (Startmenü, Einstellungen, Systemsteuerung) mit Wahl des Symbols (Windows 2000), (Windows XP) bzw. in der Systemsteuerung von Windows Vista unter Hardware und Sound, Telefon- und Modemoptionen.

In jedem Falle wird eine Maske aufgerufen, die Ihnen eine Liste der bestehenden Standorte anzeigt. Um dieser Standortliste einen neuen Standort hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu.

Daraufhin wird die Maske Neuer Standort aufgerufen.

Beachten Sie bitte, dass zum Führen von aktenbezogenen Telefonaten unbedingt der Standort **RA-MICRO Projekt** angelegt sein muss. Für nicht aktenbezogenen Telefonate legen Sie den Standort **RA-MICRO Standard** an.

Bestätigen Sie auch die zuerst aufgerufene Maske, um die Einstellungen abzuschließen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage. Möchten Sie [Telefonate zur Akte](#) führen, müssen Sie zusätzlich den Standort **RA-MICRO Projekt** einrichten. Verfahren Sie dazu zunächst wie oben beschrieben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Maske.